


ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS



БИБЛИОТЕКА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА ВОСЬМОЙ ТОМ

А. В. ФРОЛОВ, Г. В. ФРОЛОВ

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS



ББК 32.973.1 Ф91 БИБЛИОТЕКА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА Выпускается с 1991 года

Фролов А. В., Фролов Г. В.

Ф91 Локальные сети персональных компьютеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS. — М.: "ДИАЛОГ-МИФИ", 1993. — 160 с. — (Библиотека системного программиста; Т. 8)

ISBN 5-86404-033-9 (T. 8)

В кинге рассказывается об использовании протоколов IPX, SPX и: NETBIOS в программах, предизаначенных для работы в среде обозочек рабочих станций локальных сетей Novell NetWare. Приведены описания протоколов, примеры программ на замака ассесибира и Войана Се+, а также другие сведения, необходимые для обеспечения хоррек пиой работы с IBM PC. — СВМ РС. — Опильных сетя перопальных конмытогров, сомыестным с IBM PC. — Опильных сетя перопальных конмытогров, сомыестным с IBM PC. — Опильных сетя перопальных конмытогров, сомыестным с IBM PC. — Опильных сетя перопальных сетя перопальных конмытогров, сомыестным с IBM PC. — Опильных сетя перопальных конмытогров, сомыестным с IBM PC. — Опильных сетя перопальных конмытогров с IBM PC. — Опильных сетя перопальных сетя с IBM PC. — Опильных сетя с IBM PC. — О

Φ 2404070000-006 Γ70(03)-93

Без объявл.

ББК 32.973.1

Учебно-справочное издание Фролов Александр Вячеславович Фролов Григорий Вячеславович Локальные сети персональных компьютеров. Использование протоколов IPX, SPX, NETBIOS

> Редактор О.А. Кузьминова Макет и обложка Н.В. Дмитриевой Корректор В.С. Кустов

Лицензия ЛР N 070109 от 29.08.91. Подписано в печать 3.11.93. Формат 60х84/16. Бум. офс. Печать офс. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 9.30. Уч.-изд. л. 6.82. Тираж 20 000 экз. Заказ 108.5

Акционерное общество "ДИАЛОГ-МИФИ" 115409, Москва, ул. Москворечье, 31, корп. 2 Подольская типография

142100, г. Подольск, Московская обл., ул. Кирова, 25

© А.В. Фролов, Г.В. Фролов, 1993 © Оригинал-макет, оформление обложки. АО "ЛИАЛОГ-МИФИ", 1993

ISBN 5-86404-033-9 (T. 8) ISBN 5-86404-004-5

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущем томе "Библиотеки системного программиста" мы научили выс устанавливать аппаративе и программное обсепечение для самых распространенных сетемко операционных систем - Novell NetWare версий 2.2 и 3.11, Novell NetWare Lite, а также Microsoft Windows for Workgroups. Наделемся, что у вас все получилось и вы маесте возможность работать в сети (а главное, что

такую возможность имеют все сотрудники вашей организации).

Спедующий этап - програмынрование для локальных сетей. Под програмынрованием для локальных сетей появмается оставление програмы, предпазначенных для даботы как в составе сетевых операционных систем, так и в составе програмонного обеспечения рабочих станций сети. Сразу отметны, что в этой книге нам ие будем рассматривать вопросы, связанные с созданыем програмонного обеспечения, работающего на файл-серверах Novell NetWare (піп- и чарпрограмым), а отраничнысы лишь сетевым програмыным обеспечением рабочих станций. На первом этапе такое ограничение не играет существенной рови большинство достаточно сложных проблем можно решить в рамках операционных систем вабочих станций, не прибетая к програмынрованию в среек Novell NetWare.

Используя сведения, приведенные в нашей кинге, вы сможете решить такие задачи, как организация связы между программами, работвающим на развих станциях в сеги без обращения файн-серверу, создание собственных серверов для работы с модемами или базами данных, разработка электронной почты, разработка игровых програмы для сеги и многого другос.

Что вам понадобится для работы с кингой?

Во-первых, безусновно, нужна работающая локальная сеть, даже сели в мей всего два компьютера. Лучше всего, сели это булет сеть Novell NetWare версии 3.11 ния 2.2, однажо с протоковом IPX вы сможете работать и в сети NetWare Lite, причем вам будет достаточно установить сетевые оболочки на рабочне станции. Для работы с протоковом IPX им SPX серено PetWare вообце в нужен!

Во-вторых, выи потребуется среда разработки програмы Вогland С++ версии 3.1 (во всяком случае, все програмым, приведенияе в кинит, отлаживались момению в этой среде). При соответствующей адаптации вы сможете воспользоваться Вогland С++ версии 3.0 или даже 2.0. Те программы, в которых ие используется объектие-ориентированный полод, могут с некоторыми минимальными исправлениями транслироваться в среде Microsoft Quick С версии 2.51 или Містовоб С версии 6.51 или 6.51

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

В локальной ссти двиные передвистк от одной рабочей станции к другой блоками, которые называют пакетами двиных. Каждый пакет состоит из заголовка и собственно блока двиных. Станции, которых желлет передать пакет двиных другой станции, указывает в заголовке адрес назначения и свой собственный, намолично тому, как это делаете вы, отправляя обычное письмо. На конкерте, в который вложено письмо, вы указываете адрес получателя и обратывый (свой собственный) адрес.

Продолжав аналогию с письмами, вспомним, что на почте существует такая услуга, как отправка письма или телеграммы с уведомлением о вручении. Когда адресат получит ваше письмы, вам отправляется уведомление о вручении. В этом случае вы можете убедиться, что письмо дошло до адресата и не потервлюсь по дороге.

В локальной сети программы также имеют возможность отправлять "обычные письма", а также "письма с уведомлением о врученин". И, разумеется, в локальной сети имеется своя система адресов.

1.1. Датаграммы

Передача пакетов данных между рабочими станциями без подтверждения это тип связи между рабочими станциями на уровие датаграмм (datagram). Уровень датаграмм соответствует сетевому уровню (Network Layer) семиуровневой модели ОЅІ, описанной нами в предъцущем томе.

Что значит "передача без подтверждения"? Это означает, что не гарантируется доставка пакета от передающей станции к принимающей. В результате, например, перегрузки сети или по какин-либо другим причинам принимающая сторона может так и не дождаться предиазначенного ей пакета данных. Причем, что характерно для уровия датаграмы, передающая сторона так и не узнает, получила ля принимающая сторона пакет или не получила.

Более того, на уровне датаграмы не гарантируется также, что принимающая сторона получит пакеты в той последовательности, в какой они посылаются передающей станцией!

Казалось бы, зачем нужна такая передача данных, которая не гарантирует доставки? Однако программы, обменивающиеся данными, могут самн организовать проверку. Например, принимающая программа может сама посыпать подтверждение передающей программе о том, что получек пакет данных.

Протокол передачи данных IPX - межсетевой протокол передачи пакетов (Internetwork Packet Exchange) - используется в сетевом программном обеспечении Novell и является реализацией уровия датаграмм. Протокол NETBIOS, разработанный фирмой IBM, также может работать на уровие датаграмм.

Большинство задач в сети можно решить на уровие датаграмм, поэтому мы уделим много виимания протоколам IPX и NETBIOS, Одно из преимуществ уровня датаграмм - возможность посылки пакетов данных одновременно всем станциям в сети. Если же для программ необходима гарактированная доставка данных, можно использовать протокол более высокого уровня - уровня сеакса связи.

1.2. Сеансы связи

На уровие сеансов связи (Session Layer) две рабочие станции перед началом обмена даннъми устанавливают между собой канал связи - обмениваются пакетами специального вида. После этого изчинается обмен данными.

На уровие сеансов связи при необходимости выполняются повторные передачи пакстов даники, которые по каким-либо причинам "не дошли" до адресата. Кроме того, гарантируется, что принимающая станция получит паксты данных имению в том порядже, в котором они были переданы.

При использовании уровня селисов связи исвольножно организовать "широконсцительную" персилу пакство одновременно всем станцивы - для персилы данных необходимо организовать канал связи между одной и другой станцивіс. Следовательно, в процессе персилячи данных могу участновать одновременно только для станции.

Как и следовало ожидать, в сстевом программиом обеспечении Novell уровень сеавсов связи реализован как идастройка иад уровнем датаграмм. На базе протокола IPX реализован протокол SPX - протокол последовательной передачи пакетов (Sequenced Packet Exchange Protocol).

Протокол NETBIOS реализует нархду с уровнем датаграмм уровень сеансов связи. В сети Novell NetWare есть эмулятор протокола NETBIOS. Этот эмулятор использует протокол IPX для реализации как уровия датаграмм, так и уровия сеанов влязи.

1.3. Сетевой адрес

Подобио почтовому адресу, сетевой адрес состоит из исскольких компоиентов. Это иомер сети, адрес станции в сети и идентификатор программы на рабочей станции - сокет (рис. 1).

ул. Москвореч	Куда: 115409, Москва, ул. Москворечье, 31, корп. 2 Кому: АО "ДИАЛОГ-МИФИ".				
издательский 111234, Моске ул. 1-я Вторая Иванову И.И.	Куда: сеть 0012, станция 00223EA78C				
	Сеть 0034, станция 000034532EA сокет 5665.				

Рис. 1. Сетевой адрес

Номер сети (пеtwork number) - это номер сегисита сети (кабельного хозяйства), определяемого системным авминистратором при установке Novell NetWare. Не путайте этот номер с внутрениям номером сети файл-сервера. NetWare, Напомини, что если в одном сетменте сети имеется два файл-сервера. NetWare, то они оба имеют однижовий комер сети, по размие внутрениие помера сети. Если в общей сети сеть мосты, каждая отдельная сеть, подключенная через мост, должна иметь свой, уникальный номер сети.

Адрес станиции (поde address) - это число, которое вязяется уникальным для каждюї рабочей станиции. При использовании адаптеров Еthernet уникальность обеспечивается изготовителем сетевого адаптера (адрес станции записан в эникроскаем постоянного запоминающего устройства, которам изкодится витуты самого далагтера. Для адаптеров Агс-Net адрес станции необходимо устанавливать при помощи перемычек или переключателей на плате сетевого адаптера. Устанавливая в сети адаптера Агс-Net, позаботьтесь о том, чтобы все они наперав сети разные адреса. Как установить сетевой адрес адаптера Агс-Net, вы сюжете уната из документации, постаняющейся выжест е адаптером.

Специальный адрес FFFFFFFFFF используется для посылки пакета данных всем станциям данной сети одновременно. Пакет с таким адресом напоминает открытое письмо с опубликованием в печати.

Ивениификаннов расораммы на рабочей станции - сокет (socket) - число, которо используется для адресации конкретной программы, работающей ца станции. В среде мультизадачных операционных систем, к которым комно отнести ОSР и Містовой Windows в расширенном режиме, на каждой рабочей станции в сеги одновременном могут бить запушены инесколько программ. Для того, чтобы послать данные конкретной программе, используется центфикация программ для того. Каждая программа делающая принимать или передавать данные по сети, должна получить свой, уникальный для данной рабочей станции, идентификатор - сокет.

Глава 2

протокол ірх

Протокол IPX предоставляет возможность программам, запущенным на рабочих станциях, обмениваться пакетами данных на уровне датаграмм, т. е. без подтверждения.

В сети Novell NetWare наиболее быстрая передача данных при наиболее экономном использования памяти реализуется имению протоколом ГРХ. Протоколы SPX и NETBIOS саспавы на базе IPX и поэтому требуют дополнительных ресурсов. Поэтому мы начисм изучение программирования для локальных сетей именно с пологокола IPX.

Если на рабочей станцин используется операционная система MS-DOS, функцин, всобходимые для реализации протокола IPX, реализуются резидентными программами ірх.сот или ірході.сот, входящими в состав сетевой оболочки рабочей станции сети NetWare.

Для того чтобы иаучиться составлять программы, которые могут передавать данные по сети с использованием протокола IPX, вам необходимо познакомиться со структурой пакета IPX (вам приристее создавать такие пакеты) и научиться пользоваться функциями IPX, реализованными в рамках сетевой оболочки рабочей станции. Вначале мы познакомим вас со структурой пакета IPX, затем зайвмых функциями.

2.1. Формат пакета ІРХ

Формат передаваемых по сети пакетов представлеи на рнс. 2.

	Checksum - кон
	Length - общая
-	TransportContro
	PacketType - TV
	DestNetwork - H
	DestNode - адр
	DestSocket - co
	SourceNetwork
	SourceNode - a
	SourceSocket -
000	Data - передава

Checksum - контрольная сумма Length - общая длина пакета TransportControl - счетчик пройденных мостов PacketType - тип пакета

DestNetwork - номер сети получателя пакета

DestNode - адрес станции-получателя
DestSocket - сокет программы-получателя

SourceNetwork - номер сети отправителя пакета SourceNode - адрес станции-отправителя SourceSocket - сокет программы-отправителя

ata - передаваемые данные, от 0 до 546 байт

Рис. 2. Структура пакета ІРХ

Пакет можно разлелить на две части - заголовок и передаваемые данные. Все поля, представленные на рис. 2, кроме последнего (Data), представляют собой заголовок

пакета. Заголовок пакета выполняет ту же роль, что и конверт обычного письма - там располагается адрес назначения, обратный адрес и некоторая служебная информация.

Особенностью формата пакета является то, что все поля заголовка содержат значения в перевернутом формате, т. е. по зопативну апресу записывается старцияй бать данных, а ве маадший, как то приязто в приссесорах фирма Intel. Поэтому перед записью значений в многобайтовые поля заголовка необходимо выполнить соответствующее преобразование. Представление данных в заголовке пака как асответствует, например, формату центых числе в комплютере IBM-370 (серия ЕС ЭВМ).

Рассмотрим подробнее назначение отдельных полей пакета,

Поле Checksum предназначено для хранения контрольной суммы передаваемых пакегов. При формировании собственных пакегов вам не придется заботиться с осдежнимо этого поля, так как проверка данных по контрольной сумме выполняется драйвером сетевого адаптера.

Поле Length определяет общий размер пляста вместе с заголовком. Длина заголовка фиксирована и составляет 30 байт. Размер предлавленых в поле Data данных может составлять от 0 до 546 байт, следовательно, в поле Length в зависимости от размера поля Data могут находиться злачения от 30 до 576 байт. Если длина поля Data равна чуло, пакет состоит из одного заголовка. Как это ин странно, такие пакеты тоже нужный При формировации собственных пакетов вам не надло проставлять длину пакета в поле Length, протокол IPX следовато сам (верисе, программный модуль, отвечающий за реализацию протоколя.

Поле TransportControl служит как бы счетчиком мостов, которые проходит пакет на своем пути от передавощей станции к принимающей. Каждый раз, когда пакет проходит через мост, замение этого счетника уделинявается на единну. Перед передачей пакета IPX сбрасывает содержимое этого поля в нуль. Так как IPX сам следит за содержимым этого поля, при формировании собственных пакетов вам не надю изменять или устанавливать это поле в косо-либо состояние.

Поле РаскетТуре определяет тип передаваемого пакета. Программа, которая передает пакеты средствами IPX, должна установить в поле РаскетТуре значение 4. Протокол SPX, реализоваенный на базе IPX, использует в этом поле значение 5.

Поле DestNetwork определяет номер сети, в которую передается пакет. При формировании собственного пакета вам необходимо заполнить это четырехбайтовое поле. Напомним, что номер сети задается сетевым администратором при установке Novell NetWare на сервер.

Поле DestNode определяет адрес рабочей станции, которой предназначен пакет. Вам необходимо определить все шесть байт этого поля.

Поле DestSocket предназначено для адресации программы, запушенной на рабочей станции, которая должна принять пакет. При формировании пакета вам необходимо заполнить это поле.

Поля SourceNetwork, SourceNode и SourceSocket содержат соответствению иомер сети, из которой посыпается пакет, апрес передазощей станции и сокет программы, передазощей пакет.

Поле Data в пакете IPX содержит передаваемые данные. Как мы уже говорили, днина этого поля может быть от 0 до 546 байт. Если длина поля Data равна нулю, пакет состоит из одного заголовка. Такой пакет может использоваться программой, например, для подтверждения приема пакета с данными.

Для формирования заголовка пакета можно воспользоваться, например, следующей структурой:

```
struct_IPKHeader {
    unsigned char Checkeum[2];
    unsigned char Length[2];
    unsigned char TransportControl;
    unsigned char PacketType;
    unsigned char PacketType;
    unsigned char DestNode[6];
    unsigned char DestNode[6];
    unsigned char SourceNode[6];
    unsigned char SourceNode(6];
```

Обращаем ваше внамание на то, что все многобайтовые поля описаны как массивы. Даже те, которые состоят из двух байт и могли бы быть описаны как unsigned int. Это связано с тем, что все значения в заголовке пакета IPX хранятся в перевернутом виде, а пля тактог пила данных в языкс Си ист подходящего описания.

2.2. Работа с драйвером IPX/SPX

Первос, что должиа сделать программа, желающая работать в сети с протоколом IPX или SPX, - проверить, установлен ли драйвер соответствующего прогокопа, Затем необходим оплучить адрее вызова этого драйвера - точку входа API (Application Programm Interface - интерфейс для приложений). В далынейшем программа вызывает драйвер при помощи команды межесементного вызова процедуры по адресу точки вкода API драйвера IPX/SPX.

2.2.1. Точка входа АРІ драйвера ІРХ/SРХ

Для того чтобы проверить, загружен ли драйвер IPX, необходимо загрузить в регистр АХ зиачение 7A00h и вызвать мультиплексное прерывание INT 2Fh.

Если после возврата из прерывания в регистре AL будет значение FFh, драйвер IPX загружен. Апрес точки входа для вызова API драйвера при этом будет находиться в регистровой паре ESDI.

Если же содержимое регистра AL после возврата из прерывания INT 2Fh будет отлично от FFh, драпвер IPX/SPX не загружен. Это означает, что на данной

) IPXHeader:

рабочей станции ис загружены резидентные программы ipx.exe или ipxodi.exe, обеспечивающие API для работы с протоколами IPX и SPX.

Для вызова API в регистр ВХ необходимо загрузить код выполняемой функции. Значения, загружаемые в другие регистры, зависят от выполняемой функции. Например, функция с кодом 10h используется для проверки присутствия в

Приведем текст программы, определяющей наличие драйвера протоколов IPX и SPX (листинг 1). Программа вызывает функции ірх_init() и ірхярх_entry(), тексты которых находятся в листинге 2. Текст сохращенного варианта includeфайла ірх.h представлен в листинге 3.

Вы можете попробовать запустить эту программу на рабочей станции сети Novell NetWare под управлением MS-DOS или на виртуальной машине MS Windows, работающей в расширеннок (Enchanced) режиме.

```
// Листинг 1. Программа для обнаружения драйвера
// протокола IPX/SPX и определения его версия
// Файл ipxver.c
//
// (C) A. Frolov, 1993
// -----
#include <stdio.h>
#include <stdlib.b>
#include "ipx.h"
void main(void) {
// Точка входа в IPX/SPX API, переменная находится
// в файле ipxdrv.asm и инициализируется функцией ipx_init().
    extern far char *ipxspx_drv_entry;
// Структура для вызова АРІ ІРХ
    struct IPXSPX_REGS iregs:
    unsigned error:
    unsigned spx ver:
    unsigned spx_max_connections, spx_avail_connections;
    printf("\n* Детектор IPX/SPX*, (C) Фролов A., 1993\n\n");
```

// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем

```
// адрес точки входа его API
     if(ipx_init() == 0xff) printf("IPX sarpymen! ");
     else {
           printf("IPX se sarpywes!\n"); exit(-1);
     printf("Touxa sxoga s IPX API - %Fp\n",ipxspx_drv_entry);
// Проверяем доступность протокола SPX
           error = NO_ERRORS;
// Вызываем функцию проверки доступности SPX
// Зпесь мы вызываем API прайвера IPX/SPX
           iregs.bx = SPX_CMD_INSTALL_CHECK;
           ireqs.ax = 0;
           ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
           if(iregs.ax == 0x00) error = ERR_NO_SPX;
           if(iregs.ax != 0xff) error = UNKNOWN_ERROR:
           if(error != NO_ERRORS) (
                printf("SPX He sarpyweH!\n"); exit(-1);
// Запоминаем параметры IPX/SPX
           spx_ver = ireqs.bx;
           spx_max_connections = iregs.cx;
           spx_avail_connections = iregs.dx;
           printf("SPX sarpywen! ");
           printf("BepcHR SPX: %d.%d\n", (spx_ver>>8) & 0xff,
                                            spx_ver & 0xff);
           printf("Всего соединений: %d, ", spx_max_connections);
           printf("H3 HHX GOCTYDHO: %d\n", spx_avail_connections);
           exit(0);
```

Палее расположен исходный текст модуля инициализации ІРХ (листинг 2).

В этом модуле находится функция ipxspx_entry(), необходимая для вызова драйвера IPX/SPX. Ее имя начинается с синвола "_", что необходимо для выполнения соглашения об ныемах в языке Си.

Здесь же имеется функция ірх_init(), которая проверяет наличие драївера в системе, получает адрес API драївера и сохраняет его в области памяти _ipxspx_drv_entry.

```
: ------
; Структура для вызова драйвера IPX/SPX
; -----
    IPXSPX REGS struc
         rax dw ?
         rbx dw ?
         rcx
             dw
         rdx
             dw
         rsi
             dw
                  2
         rdi
             dw
         res
            dw
    IPXSPX REGS ends
. DATA
; Точка входа в драйвер IPX/SPX
_ipxspx_drv_entry
CODE
    PUBLIC
             _ipxspx_entry, _ipx_init
    PUBLIC
             _ipxspx_drv_entry
; ------
; Процедура, вызывающая драйвер IPX/SPX
; ------
_ipxspx_entry PROC FAR
; Готовим ВР для адресации параметра функции
         push bp
         mov bp,sp
; Сохраняем регистры, так как драйвер IPX/SPX
; изменяет содержимое практически всех регистров
         push es
         push di
         push si
         push dx
         push cx
         push bx
         push ax
; Загружаем регистры из структуры,
; адрес которой передается как параметр
         push ds
             bx, [bp+6] ; смещение
        mov
        mov
             ds, [bp+8]
                       ; CETMEST
            es, ds:[bx].res
        mov
        mov
             di. ds:[bx].rdi
        mov
            si, ds:[bx].rsi
        mov dx, ds:[bx].rdx
        mov cx, ds:[bx].rcx
```

```
ax, ds:[bx].rax
             bx, ds:[bx].rbx
         DOD
             ds
; Визиваем драйвер IPX/SPX
         call [dword ptr _ipxspx_drv_entry]
: Сохраняем регистры
         push ds
         push dx
         mov dx, bx
; Записываем в структуру содержимое регистров после вызова драйвера
              bx, [bp+6] ; смещение
         mov
             ds, [bp+8] ; сегмент
         mov
         mov
            ds:[bx].rax, ax
             ds:[bx].rcx, cx
         mov
         mov
              ds:[bx1.rbx, dx
         pop
         mov
              ds:[bx].rdx, dx
         pop
Восстанавливаем регистры
         pop
             ax
         pop
              bx
         DOD
             CX
             dx
         pop
         pop
              si
         DOD
              di
         pop
              es
         pop
              bp
         retf
_ipxspx_entry ENDP
; Процедура инициализации драйвера IPX/SPX
......
ipx init PROC NEAR
         push bp
         mov bp,sp
; Определяем наличие драйвера в системе и его точку входа
         mov ax, 7a00h
          int
             2fh
; Если драйвера нет, завершаем процедуру
          cmp al. Offh
          ine _ipx_init_exit
: Сохраняем адрес точки входа
```

mov word ptr _ipxspx_drv_entry+2, es

*define NO_ERRORS *define ERR_NO_IPX

#define ERR_NO_SPX #define NO LOGGED ON

#define UNKNOWN_ERROR

```
word ptr _ipxspx_drv_entry, di
_ipx_init_exit:
; В регистре АХ - код завершения процедуры
             ah, 0
         DOD
             bp
         ret
_ipx_init ENDP
end
 Описания типов и констант, а также прототипы функций для программы
ірхуег,с находятся в файле ірх. в (листинг 3),
// Листинг 3. Include-файл пля работы с IPX
// Сокращенный вариант для программы ipxver.c
// Файл ipx.h
// (C) A. Frolov, 1993
// Команды интерфейса ІРХ
// -----
#define IPX_CMD_OPEN_SOCKET
                                     0x00
#define IPX_CMD_CLOSE_SOCKET
                                     0 \times 01
#define IPX_CMD_GET_LOCAL_TARGET
                                     0x02
#define IPX_CMD_SEND_PACKET
                                     0x03
#define IPX CMD LISTEN FOR PACKET
                                     0 \times 0.4
#define IPX_CMD_SCHEDULE_IPX_EVENT
                                     0x05
#define IPX_CMD_CANCEL_EVENT
                                     0x06
#define IPX_CMD_GET_INTERVAL_MARKER
                                     0x08
#define IPX_CMD_GET_INTERNETWORK_ADDRESS
                                     0x09
#define IPX_CMD_RELINOUISH_CONTROL
                                     0x0a
#define IPX CMD DISCONNECT FROM TARGET
                                     0x0b
// -----
// Команды интерфейса SPX
// -----
*define SPX_CMD_INSTALL_CHECK
                                     0x10
// -----
// KORN OFFICE
// -----
```

1

3

0xff

```
// KORCTARIN
#define SHORT_LIVED 0
#define LONG_LIVED 0xff
#define IPX_DATA_PACKET_MAXSIZE 546
// Внешние процедуры для инициализации и вызова драйвера IPX/SPX
void far ipxspx_entry(void far *ptr);
            ipx_init(void);
int
// Структура для вызова драйвера IPX/SPX
struct IPXSPX_REGS {
           unsigned int
                           axt
           unsigned int
                           bx:
           unsigned int
                           CX:
           unsigned int
                           dx;
           unsigned int
                           si:
           unsigned int
                           di;
```

es;

2.2.2. Использование АРІ драйвера ІРХ

unsigned int

1:

Теперь, после того как мы научинись проверять наличие драйвера IPX и определять точку вкола для вызова его API, нам предстоит научиться пользоваться этим API. Без преувеличения можно сказать, что от того, насколько хорошо вы освоите API драйвера IPX, зависят ваши успехи в создании программиого обеспечения для сетей Novell NetWare.

Однако, прежле чем мы зайъемся програмяным интерфейсом IPX, нам необколном разобраться со структурой программ, способных обмениваться данными по сети, и понять, каким обрамо программы, работающие на различиям станивых, могут передавать друг другу эти самые данные. Такие заниям помогут вам и в том стучае, если вы будете создавать программы, инспользующие протокол NETBIOS.

```
Схема "клиент-сервер"
```

Обычно в сети одна на рабочих станций принимает запросы на въполнение каких-либо действий от других рабочих станций. Так как станция обслуживает запросы, она называется сервером (serve - обслуживать, server - обслуживающее устройство). Выполния запрос, сервер посылает ответ в запросившую станцию, которая называется клиентом.

В сети может быть миого серверов и миого клиентов. Одии и те же клиенты могут посылать запросы разным серверам.

Говоря более строго, сервером или клиентом является не рабочая станция, а запушенная на ней программа. В мультивациячной среде реалимые программы, запушенные симовременно на одной и той же рабочей станции могут являться и клиентами, и серверами. Программи-сервер, выполния очередной запрос, переходит в состояние ожидания. Она ждет прихода пакета данных от программы-клиента. В ваменьмости от содержимого этого пакета программы-сервер может выполнять различные действия, в соответствии с логихой работы программы. Например, она может приять от программы-клиента дополнительмые пакеты данных мил инсерата свои пакеты.

Сервер и клиент при необходимости на какое-то время или навсегда могут поменяться местами, изменив свое назначение на противоположное.

Для того, чтобы создавать программы-серверы и программы-клиенты, нам необходимо научиться выполнять две задачи:

- инициализацию сервера и клиента;
- прием и передачу пакетов данных.

Инициализация сервера и клиента

Для инициализации программ сервера и клиента, работающих на базе IPX, недостаточно убедиться в наличии соответствующего драйвера и получить точку входа в его АРІ. Вам необходимо выполнить некоторые подготовительные действия для того, чтобы программа могла принимать и передавать пакеты данных.

Прежде всего необходимо, чтобы программа-сервер или программа-клиент идентифицировали себя в сети при помощи механизма сокетов.

Для хранения сокета используется двухбайтовое слово, так что диапазон возможных значений простирается от 0 до FFFFh. Однако вы не можете использовать произвольные значения.

Некоторые значения зарезервированы для использования определенными программами. Это так называемые "хорошо известные" сокеты ("well-known" sockets).

Так как протокол РХ вавяется практической реализацией протокол Хегох Internetwork Packet Protocol, первоначальное распределение сокетов выпольтеся фирмой Хегох. Согласно этому распределению сокеты от 0 до 3000 зарезервированы статически за определениями программным обеспечением. В частности, фирма Novell получныя от фирмы Хегох днапазон сокетов для своей сетевой операционной системы NetWare. В спецификации Хегох сокеты до зачачением, большим чем 3000, могут распределаться динамически.

Динамически распределяемые сокеты выдаются программам как бы во времению пользование (на время их работы) по специальному запросу. Перед началом работы программа должна запросить сокет у протокола IPX, а перед завершением - освободить сго.

Распределение сокетов в сети Novell NetWare несколько отличается от распределения, установленного фирмой Хегох. Сокеты от 0 до 4000h зареревировани и не должны использоваться в програмимом обеспечении пользователей. Сокеты от 4000h до 8000h распределяются динамически. Дмапазои "хорощю известных" сокетов, распределяемых Novell персонально разработчикам программного обеспечения, расположен выше значения 8000h.

Вы, как разработчик программного обеспечения для сетей NetWare, можете получить у Novell для своей программы персональный сокет (если сумеете это

сделать) или воспользоваться сокстом, полученным динамически. Можно задавать сокст в качестве параметра при запуске програмым. Если вы обнаружите что используемое вами замение сокста конфинктует с другим программиым обеспечением, вы легко сможете изменить его, проето задавая новое значение для соответствующего параметра.

При реализации схемы обмена данимии "клиент-сервер" сервер обычно принимает паксты на сокете, значение которого известно программан-лиентам. Сами же программы-жинентым могут использовать либо то же самое значение сокета, либо получать свой сокет динамически. Клиент может сообщить серверу свой сокет просто персава его в паксте данимх (так как мы предполагаем, что сокет сервера известен программе-клиенту).

После определения сокета необходимо узнать сетевой адрес станций-получатлей. Для этог чтобы клиент мот послать запрос серверу, необходимо кроме сокета сервера знать его сетевой адрес - номер сети и адрес рабочей станции в сети.

Если программа-клиент знает только сокет программа-сервера, ио не знает его сетевой апрек, последний можно запросить у сервера, послав запрое во все ставщим одновременно. Такой запрое в пределах одного семента сети можно выполнить, если в качестве адреса рабочей станции указать специальное значене РЕРЕГЕТЕТЕТЕТЬ. Это так изавлаемый "широковщигальный" (гозабазя) аргаем

Клиент посылает запрос на известный ему сокет программы-сервера и использует адрос ГРРГРГРГРГРГ. Такой запрос принимают все программы на весе зарабочих станциях, ожидающие выжеты на дашом сокете. Дюдучит его и наша программы-сервер. А она может определить свой собственный сетвой адрес (выполнив вызов соответствующей функции ГРХ) и послать его клиенту. Адрес же клиента программы-сервер может взять из заголовка принятого пажета.

Разумеется, существует способ определения адреса рабочей ставщия по мистипольности, подключившегох на ней к файл-серверу. Это можно оделать при помощи АРI сетевой оболочки рабочей станции (резицентная программа пеtх.ех). Однако этот способ не позводит вам определить адрес станция, из котрой не выполнено подключение к файл-серверу или не запушена сетевая оболочка пеtx.ехе. Пакет, переданный по адресу FFFFFFFFFFFFFFF всеми станцизми сети даже в том случае, если файл-сервер выключен или его вовсе нет. Поэтому способ определения сетевого адреса через запрос по всёй сети более универсалем.

Прием и передача пакетов данных

Рассмотрим теперь процедуру приема пакетов данных средствами ІРХ.

Прием и передачу пакетов выполняет сетевой адаптер, работающий с использованием прерываний. Некоторые сетевые адаптеры работают с памятим верех выгат примого доступа DMA. Перывание от сетевого задатера обрабатывает драйвер сетевого адаптера Обрабатывает драйвер сетевого адаптера. Например, в операционной системе MS-DOS для адаптеров, совместимых с адаптером Novell NEWare поставляется драйвер сетемости, различенный программы.

Прикладиме программы не работают напрямую с драйвером сетевого адаптера. Все свои запросы на прием и передачу пакетов они направляют драйверу ГРХ (программа ірк.ехе или ірходісже), который, в свою очередь, обращается к драйверу сетевого адаптера.

Для приема или передачи пакета прикладная программа должна подготовить пакет данных, сформировав его заголовок, и построить так называемый блок управления событием ЕСВ (Event Control Block). В блоке ЕСВ задается адреная информация для передачи пакета, адрес самого передаваемого пакета в оперативной павети и некоторая другая информация.

Подготовив блок ЕСВ, прикладиая программа передает его адрес соответствующей функции IPX для выполнения операции приема или передани пакета. Функции IPX, принимающие или передающие пакет, не выполняют ожида-

чункции и:А, принимающие или передающие пакет, не выполняют ожидания завершения операции, а оразу возвращают управление вызвавшей их программе. Прием или передача выполняются сетевым адаптером автономно и асикихронно по отношению к программе, вызващией функцию IPX для передачи данных. После того, как операция передачи данных завершилась, в соответствующем поле блюка ЕСВ устанавливается признах. Программа может периодически проерять ЕСВ для обваружения принака завершения операции.

Есть и другая возможность. В блоке ЕСВ можно указать апрес процедуры, которыя будет вызвана при завершении выполнения операции передачи данных. Такой способ предпочтительнее, так как прикладияя программа не будет тратить время на периодическую проверку блока ЕСВ.

Формат блока ЕСВ

Формат блока ЕСВ представлен на рис. 3.



Блок ЕСВ состоит из фиксированной части размером 36 байт и массива дескрипторов, ощисывающих отдельные фратменты передаваемого или принимаемого пакета данных. Приведем структуру, которую вы можете использовать для описания блока ЕСВ в программах, составленных на языке Си:

```
struct ECB {
          void far *Link:
          void far (*ESRAddress)(void);
          unsigned char
                          InUse:
          unsigned char
                          CCode:
          unsigned int
                          Socket;
          unsigned int ConnectionId;
          unsigned int RrestOfWorkspace;
          unsigned char DriverWorkspace[12];
          unsigned char
                          ImmAddress[6]:
                          FragmentCnt;
          unsigned int
          struct (
               void far *Address;
               unsigned int Size;
          3 Packet[21:
}:
```

Рассмотрим назначение отдельных полей блока ЕСВ.

Поле. Link преднавляено для организации списков, состоящих из блоков ЕСВ. Двайвер IPX использует это поле для объединения передавных му блоков ЕСВ в списки, записывая в него полный адрес в формате [сегментсмещение]. После того, как IPX выполнит выданиую сыу комащу и закончит се операции яка блоком ЕСБ, программа может распоряжится полем Link по своему умотрению. В частности, она может использовать это поле для организации списков яки очередей свободных или готовых для чтений блоков ЕСВ.

Поле ESRAddress совержит полный апрес программного модуля (в формате (сегментлемещение)), который получает управление, при завершении процесса чтения или передачи пакета IPX. Этот модуль называется программой обслуживания событив ESR (сегме Service Routine). Если ваша программа не использует ESR, она должна записать в поле ESRAddress нужевое значение. В этом случае о завершении выполнения операции чтения или передачи можно узиять по измению соделжимого поля п. Изе.

Поле InUse, как мы только что заметнин, может служить индикатором завершения операции приема или передачи пажета. Перед тек как въвать дужкино IPX, программа записывает в поле InUse нулевое значение. Пока операция передачи даники, связанияя с данивы ЕСВ, не завершилась, поле InUse содержит немуламые значения:

FFh ECB используется для передачи пакета данных;

Ec Ec используется для приема пакета данных, предназначенного программе с определенным сокетом;

"ДИАЛОГ-МИФИ"

- FDh ЕСВ используется функциями асинкронного управления событиями AES (Азулстнопов Есчет Sheduler), ЕСВ находится в состоянии ожидания истечения заданного временного интервала;
- FBh пакет данных принят или передан, но ЕСВ находится во внутренней, очереди IPX в ожидании завершения обработки.

Функции асинхронного управления AES будут рассмотрены позже.

Программ может постоянно опращивать поле ПЛУве, ожидая завершения процесса передачи или приема данных. Как только в этом поле окажется нулевое значение, программа может сититы, что запрошенная функция выполнена. Результат выполнения можно получить в поле ССоdе.

Поле CCode после выполнения функцин IPX (после того, как в поле InUse будет нулевое значение) содержит код результата выполнения.

Если с данным ЕСВ была связана команда прнема пакета, в поле CCode могут находиться следующие значения:

- 00 пакет был принят без ошибок;
- FFh указанный в ЕСВ сокет не был предварительно открыт программой;
- FDh переполнение пакета: либо поле количества фрагментов в пакете FragmentCnt равно нужо, либо буферы, описанные дескрипторами фрагментов, имеют недостаточный размер для записи принятого пакета;
- фрагментов, имеют недостаточным размер для записи принятого пакета. FCh запрос на прнем данного пакета был отменен специальной функцией дравера IPX.

Если ЕСВ непользовался для передачн пакета, в поле CCode после завершения передачн могут находиться следующие значения:

- 00 пакет был передан без ошнбок (что, кстати, не означает, что пакет был доставлен по назначенню и успешно принят станцией-адресатом, так как протокол IPX не обеспечнвает гарантированной доставки пакетов);
- FFh пакет невозможно передать физически из-за ненсправности в сетевом адаптере или в сети;
- FEh пакет невозможно доставить по назначению, так как станция с указанным адресом не существует или неисправиа:
- FDh сбойный: либо имеет длину меньше 30 байт, либо первый фрагмент пакета по размеру меньше размера стандартного заголовка пакета IPX, либо поле количества фрагментов в пакете FragmentCnt равно нулю;
- FCh запрос на передачу данного пакета был отменен спецнальной функцией драйвера IPX.

Поле Socket соврежит номер сокета, связанный с данным ЕСВ. Если ЕСВ используется для приема, это поле соврежит номер сокета, на котором выполиется прием пакета. Если же ЕСВ используется для передачи, это поле совержит номер сокета передающей программы (но не номер сокета той программы, которая должна получить пакет). Поле IPXWorkspace зарезервировано для использования драйвером IPX. Ваша программа не должна инициализировать или изменять содержимое этого поля, пока облаботка ЕСВ не завершена.

Поле DriverWorkspace зарезервировано для использования драйвером сетевого адаптера. Ваша программа не должна инициализировать или изменять содержимое этого поля, так же как и поля IPXWorkspace, пока обработка ЕСВ не завершена.

Поле ImmAddress (Immediate Address - непосредственный адрес) содержит адрес угал в сеги, в который будет направлен пакет. Если пакет передается об пределах одной сеги, поле ImmAddress будет содержать адрес станцин-получателя (такой же, как и в заголовке пакета IPX). Если же пакет предназначен для другой сеги и будет проходить через мост, поле ImmAddress будет содержать адрес этого моста в сеги, и которой передается пакет.

Поле FragmentCnt содержит количество фрагментов, на которые надо разбить принятый пажет, или на которых мадо софрат въредвавелый пажет. В простейшем случае весь пажет, состоящий но заголовка и давных, может представлять собой непрерывный масель. Олиако часто удобнее хранить отдельно данные и заголовок пажета. Механизы фрагментации позволяет вам избежать пересылок давных или непроизводительных потерь памяти. Вы можете указать годельные буферы для приема данных и заголовка пажета. Если свым принимаемые данные имеют какую-либо структуру, вы можете рассредоточить отдельные блоки по сотоветствующим буферам.

Значение, записанное вами в поле FragmentCnt, не должио быть равно нулю. Если в этом поле записано значение 1, весь пакет вместе с заголовком записывается в одно общий буфер.

Сразу вслед за полем FragmentCnt располагаются дескрипторы фрагментов, состоящие из указателя в формате [сегмент:смещение] на фрагмент Address и поля размера фрагмента Size.

Если программе надо разбить принятый пакет на несколько частей, она должна установить в поте FragmentCnt значение, равное количеству требуемых фрагментов. Затем для каждого фрагмента необходимо создать дескриттор, в котором указать адрес буфера и размер фрагмента. Аналогичные действия выполняются и при сборке пакета пред переджей ви нескольких фрагментов.

Отметим, что самый первый фрагмент ие должеи быть короче 30 байт, так как там должен поместиться заголовок пакета IPX.

2.3. Основные функции API драйвера IPX

API драйвера протокола IPX состоит из примерию дюжины функций, предназиваенных для выполнения операций с сокетами, сетевьми адресами, для приема и передачи пакетов и некоторых других операций. В этом разделе мы кратко рассмотрим состав и назначение основных функций IPX.

2.3.1. Функции для работы с сокетами

В этом разделе мы опишем функции IPXOpenSocket и IPXCloseSocket, предназначенные для получения и освобождения сокетов.

IPXOpenSocket

На входе: BX = 00h.

AL = Тип сокета:

00h - короткоживущий;

FFh - долгоживущий.

DX = Запрациваемый номер сокета или 0000h, если требуется

получнть динамический номер сокета.

Примечание. Байты номера сокета находятся в перевер-

примечание. Бапты номера сокета находятся в перевенутом виде.

На выходе: AL = Код завершення:

00h - сокет открыт;

FFh - этот сокет уже был открыт раньше;

FEh - переполнилась таблица сокетов.

DX = Присвоенный номер сокета.

Перед началом передачи пакетов программа должна получить свой идентификатор - сокет. Функция IPXOpenSocket как раз и предназначена для получения сокета.

Сокеты являются ограниченным ресурсом, поэтому программы должны заботиться об освобождении сокетов, Когда вы открываете (запрашиваете у IPX) сокет, вы должны указать тип сокета - короткоживущий или долгоживущий.

Короткоживущие сокеты освобождаются (закрываются) автоматически после звершения програмым. Долгоживущие сокеты можно закрыть только с помощью специально предиазначенной для этого функции РУХСювеSocket. Такие сокеты больше всего подкозят для использования резидентнями программым или двайверым. Более того, для резидентнями программым программым или двайверым. Более того, для резидентнями программым структым программым структым программым структым программым структым программой сокеты, быто дважной сокеты, так как в противном служае при завершении программый с покрытыми сокеты, так как в противном соткрытые программой сокеты будут автоматически закрыты. В этом случае после активизации резидентная программы станчегов без сокетов.

Если вы не используете динамическое распределение сокетов и задаете свой номер сокета, используйте значения в диапазоне от 4000h до 8000h или получите персональный зарегистрированный сокет у фирмы Novell.

По умолчанию при загрузке оболочки рабочей станции вам доступно максимально 20 советов. При соответствующей настройке сетевой оболочки вы можете увеличить это значение до 150.

IPXCloseSocket

На входе; BX = 01h.

DX = Номер закрываемого сокета.

На выходе: Регистры не используются.

Функция закрывает задаиный в регистре DX сокет, короткожнвущий или долгожнвущий.

Если с закрываемым советом связаны ЕСВ, находящиеся в обработке (в состоянии ожидания завершения приема вил передачи), указанияме ЕСВ освобождаются, а ожидающие завершения операции отненяются. При этом в поле InUse для таких ЕСВ проставляется пулевое значение, а в поле ССоde - значение FCh, означающее, тут операция была отменена.

Для отмененных ECB программы ESR не вызываются.

Функцию IPXCloseSocket нельзя вызывать из программы ESR.

2.3.2. Функцин для работы с сетевыми адресами

IPXGetLocalTaget

На входе: BX = 02h.

ES:SI = Указатель на буфер длиной 12 байт, содержащий полный сетевой адрес станции, на которую будет послан пакет.

ES:DI = Указатель на буфер длиной 6 байт, в который будет записан непосредственный апрес, т. е. апрес той станции, которой будет передан пакет. Это может быть апрес моста.

На выходе: AL = Код завершения:

00h - непосредственный адрес был успешно вычислен; FAh - непосредственный адрес вычислить невозможно, так как к указанной станции иет ни одного пути доступа по сети.

СХ = Время пересылки пакета до станции назначения (только если AL равен нулю) в тиках системного таймера. Тики таймера следуют с периодом примерио 1/18 секунды.

Функция применяется для вычисления значения испосредственного адреса, помещаемого в поле ImmAddress блока ECB перед передачей пакета.

Так как ставшия-получатель может находиться в другой сети, прежде чем достинуть цели, пакет может пройти один или несколько мостов. Поле непосреденного авреса питима баков ЕСВ должно соверакть либо аврес отвящи навизчения (если передача происходит в праселах одной сети), либо аврес моста (если пакет предвазначен дар рыбочей ставция, расположенной в другой сети). Использя указанный в буфере раммером 12 байт полный сстевой аврес, состоящий из номере сети, авреса тепции в сети и сомета приложения, функция PXGetLocalTaget вызниляет испосредственный дарес, т. с. авреса той станции в далной сети, когорая получит передаваемый пакет.

Формат полного адреса представлен на рис. 4.

			Network- номер сети
П			Node - адрес станции в сети
			Socket- coket

Рис. 4. Формат полного адреса

Для работы с полным адресом вы можете использовать следующую структуру: atruct NET_ADDRESS {

```
unsigned char Network[4];
unsigned char Node[6];
unsigned char Socket[2];
};
```

В поле Network указывается номер сети, в которой расположена станция, принимающая пакет.

Поле Node должно содержать адрес станции в сети с номером, заданным содерживым поля Network. Если пакет должны принять вес станции, находящисся в сети Network, в поле Node необходимо записать адрес РРТРГРГРГР.

Поле Socket адресует конкретную программу, работающую на станции с заданным адресом.

Если программа-серев принимает пакеты от клиентов и возвращиет клиентам свои пакеты, нет необходимости пользоваться функцией РХС-бс-бс-аТарец для заполнения поля ImmAddress блока ЕСВ перед отправкой ответа станици-клиенту. Когда от клиента приходит пакет, в поле ImmAddress блока ЕСВ аитоматически записывается внепосредственный адрес станици (или моста), из котрой пришел такет. Поотму для отправки ответного пакета можно воспользоваться тем же самым ЕСВ с уже проставленным зачаением в поле ImmAddress.

IPXGetInternetworkAddress

На входе: BX = 09h.

ES:DI = Указатель на буфер длиной 10 байт; в него будет записан адрес станции, на которой работает данная программа. Адрес состоит из номера сети Network и адреса

рамма. Адрес состоит из номера сети Network и адресстанции в сети Node.

На выходе: Регистры не используются.

С помощью этой функции программа может узнать сетевой адрес станции, на которой она сама работает. Полученный адрес программа может затем использовать по своему усмотрению (например, сообщить его другой станции).

Формат буфера аналогичен представленному на рис. 4, за исключением того, что в буфер не записывается сокет. Считается, что сокет программа знает, так как она его открывала.

2.3.3. Прием и передача пакетов

IPXListenForPacket

На входе:

BX = 04h.

ES:DI = Указатель на заполненный блок ECB. Необходимо запол-

ESRAddress; Socket:

Socket; FragmentCnt:

указатели на буферы фрагментов Address;

размеры фрагментов Size.

На выходе: Регистры не используются.

Эта функция предизавачена для иниципрования процесса приема пакетов данных из сети. Она передает драfперу IPX подготовленный блок ЕСВ, и тот включает его в свой внутренний список блоков ЕСВ, ожидающих приема пакетов. Одновременно программа может подготовить иесколько блоков ЕСВ (неограниченное количество) и для каждого въвлать функциви DFIASenfoPrabekto.

Даниая функция сразу возвращает управление вызвавшей ее программе, не дожидаясь прихода пакста. Определить момент приема пакста программа может имбо амализируя поле InUse блока ECB, илбо указав перед вызовом функции аврес программы ESR (в блоке ECB), которая получит управление сразу после прихода пакста. Если программа ESR не используется, в поле ESRAddress должно быть нулевое значение...

Сразу после вызова функции IPXListenForPackets в поле InUse блока ЕСВ устанавливается значение FEh, которое означает, что для данного блока ЕСВ ожидается прием пакета. Как мы уже говорили, программа может ожидать одновремению много пакетов.

Ёсли программа подготовила для приема пакетов несколько блоков ЕСВ, то для приема прицедилет пакета будет использован одния из подготовъечных ЕСВ. Оснако не гариантируется, что блоки ЕСВ будут использоваться в том порядке, в котором они ставятся на ожидание приема функцией iPXListenForPackets. Если свободных, ожидающих приема пакета, блоков ЕСВ иет, то приходящий пакет будет проинторирован. Аналогично, если ожидается пакет по данному сокету, а сокет ие открыт, прицешециий пакет также будет проинторировам. Посе приходя пакета в поле ССОВ использованиюто блока ЕСВ драйвер посе поставления производить пакет также будет проинторировам.

после прихода накета в поле Съсове использованного олока. Есъ дравнер ГРХ записывает код результата приема пакета, в в поле ImmAddress - непосредственный адрес станици, на которой пришел пакет. Если пакет пришел из другой сети, в этом поле будет стоять адрес моста (адрес моста в той сети, где находится принимающая станция).

Затем в поле InUse блока ЕСВ проставляется иулевое значение и вызывается программа ESR, если ее апрес был задаи перел вызовом функции IPXListenForackets.

После приема пакета в поле CCode могут находиться следующие значения:

00 пакет был принят без ошибок;

FFh указанный в ECB сокет не был предварительно открыт программой; FDh переполнение пакста: либо поле количества фрагментов в пакете

переполнение пакста. этим пом сом сом сумеры, описаниые дескрипторами фрагментов, имеют недостаточный размер для записи принятого пакста;

FCh запрос на прием данного пакета был отменен специальной функцией драйвера IPX.

Функция IPXListenForPackets может использоваться для приема только таких пакетов, в адресе назначения которых ужазан сокет, совпадающий с номером сокета, подготовлениюто в блоке ЕСВ. Перед тем, как использовать сокет для приема пакегов, его исобходимо открыть функцией IPXOpenSocket, описанной выше.

Если запрос на прием пакета был отменен специальной функцией или в результате выполнения функции IPXCloseSoket, поле InUse блока ЕСВ устанавливается в нужевое значение, однако программа ESR, даже если ее адрес был задан, не вызывается. В поле ССобе проставляется значение FCh.

IPXSendPacket

На входе: BX = 03h.

:DI = Указатель на заполненный блок ЕСВ. Необходимо запол-

нить поля: ESRAddress; Socket;

ImmAddress; FragmentCut;

указатели на буферы фрагментов Address;

размеры фрагментов Size. В заголовке пакета IPX необходимо заполнить поля:

PacketType; DestNetwork;

DestNode; DestSocket.

На выходе: Регистры не используются.

Эта функция подготавливает блок ЕСВ и связанный с ним заголовок пакета для передачи пакета по сети. Она срязу возвращает управления выяванией ее программе, не дожидако завершения присисса передачи пакета. Определить может забе пока ЕСВ, либо указав перед выявом функции адрес программы ESR (в блока ЕСВ, либо указав перед выявом функции адрес программы ESR (в блоке ЕСВ), которая получит управление срязу после завершения процесса передачи пакета. Если программы ESR не используется, в поле ESRAddress дожно бътк мужевое значение.

Перед въговом этой функции вам исобходимо заполнить ужазанные выше поля в блоке ЕСВ, подготовить заголовок пакста и, разумеется, сам передававый пакст. Загом вы вызываете функцию IPXSendPacket, которыя ставит блок ЕСВ в очередь на передачу. Сама передача пакста происходит асинкронно по отношению к выязыващей ее программе.

Пакет будет передан в станцию, адрес которой указан в поле ImmAddress. Если в этом поле указна парсе моста, пакет будет передан через мост в другую сеть. Разуместа, что вы должны кроме непосредственного адреса задать еще и номер сети адресата, а также адрес станции в этой сети. Для вычисления непосредственного адреса (который нало будет записать в поле ImmAddress) можно воспользоваться отнеанной выше функтиней IPXGetLocalTaget.

Сразу после вызова функции IPXSendPacket в поле InUse блока ECB устанавливается значение FFh. После завершения процесса передачи пакета поле InUse принимает значение 00h. Результат выполнения передачи пакета можно узнать, если проанализировать поле CCode блока ECB;

- 00 пакет был передан без ошибок (что, кстати, не означает, что пакет был доставлен по назначению и успешно принят станцией-адресатом, так как протокол IPX не обеспечивает гарантированной доставки пакетов);
- FFh пакет невозможно передать физически из-за ненсправности в сетевом адаптере или в сети;
- FEh пакет невозможно доставить по назначению, так как станция с указанным адресом не существует или ненсправна;
- FDh сбойный пакет: либо имеет длину меньше 30 байт, либо первый фрагмент пакета по размеру меньше размера стандартного заголовка пакета IPX, либо поле количества фрагментов в пакете FragmentCnt равно нулю:
- FCh запрос на передачу данного пакета был отменен специальной функцией драйвера IPX.

Обратим еще раз ваше внимание на то, что, даже если код завершения в поле CCode равен нулю, это не гарантирует успешной доставки пакета адресату.

Из-за чего пакет может не дойти кабелю. Во-порявых, гавиды, авкет может быть потерян в процессе передачи по кабелю. Во-потрых, станция, адрес которой указан в заголовее пакета, может не работать или такой станции может вообще не быть в указанной сети. В-третых, станция-адресат может не ожидать пакет на указанною сокте.

Если в поле ССоdе оказалось значение FEh, это также может произойти по туме причимы. Во-первых, сели пакет предвамачем для другой сеги, может оказаться так, что неволюжно найти мост, который соединал бы эти сети. Вовторых, сели пакет предваждачем для станции в той же сети, может произойти сбой в сетевом адаптере или другом сетевом оборудования. В-третых, пакет может быть передам станции, на которой не открыт соответствующий сокет или ист запросов на прием пакета по данному сокет, быть передам станции, на при запросов на прием пакета по данному сокет, быть передам станции.

 Одна из интересных особенностей при передаче пакетов заключается в том, что вы можете передавать пакеты "сами себе", т. е. передающая и принимаюдимогымие. шая программы могут работать на одной и той же станции и использовать одни и тот же сокет.

IPXRelinquishControl

На входе: BX = 0Ah.

На выходе: Регистры не используются.

Если ваша программа не непользует ESR, она, очевидно, должна в цисле опрацивать поле InUse блока ECB, для когорого выполняется ожидание завершения процесса приема или передачи пакста. Однако для правильной работы драйвера IPX в цикл ожидания необходимо вставлять вызов функции IPXRelinquishControl. Эта функции выделяет драйверу IPX процессорное время, необходимое для его правильной работы.

2.4. Простая система "клнент-сервер"

В качестве примера рассмотрим две программы. Первая из инх является сервером, вторая - клиентом.

После запуска сервер ожидает пакет от клиента. В свою очеревь, клнент после запуска посылает пакет одновременно всем станциям данной сети, поэтому на какой бы отанции ни работал сервер, он обязательно примет пакет от клнента.

Когда сервер примет пакет от клиента, в поле ImmAddress блока ЕСВ сервер а окажется непосредственный апрес клиента. Поэтому сервер сможет ответить клиенту нидивидуально, по его адресу в текущей сетн.

Клиент, в свою очередь, получня пакет от сервера, сможет узнать его сетевой апрес (по содержимому поля ImmAddress блока ECB). Следующий пакет клиент отправит серверу используя полученный испосредственный адрес сервера.

Начиная с этого момента сервер знает адрес клиента, а клиент знает адрес сервера. Они могут обмениваться пакстами друг с другом не прибегая к посылке пакстов по адресу FFFFFFFFFFF.

Исходный текст программы-сервера приведен в листинге 4.

Вначале с помощью функции ірх іпі() сервер проверяет наличис драйвера ІРХ и получает апрес его API. Затем с помощью функции IPXOpenSocket() программи открываєт короткожняўший сокет с номером 0x4567. Этот номер мы выбрали прогнаютьмо из днапазона сокетов, распределяемых диналических

Далее программа-сервер подготавливает блок ECB для приема пакета от клиента (RкECB). Сперва весь блок расписывается нулями. Затем заполняются поля номера сокста, счетим фрагменто (всего непользуются два фрагмента) и дескритторы фрагментов. Первый фрагмент предназначем для заголовка пакета, втробі - для приятих данных расписать предназначем для заголовка пакета, втробі - для приятих данных расписать предназначем для заголовка пакета,

Подготовленный блок ECB ставится в очередь на прием пакета при помощи функцин IPXListenForPacket().

Затем программа в цикле опрацинает содержимое поля InUse блока ECB, пожидаясь прихода пакета. В цикл ожидания вставляется вызов функции

IPXRelinquishControl() и функция опроса клавиатуры getch(). С помощью последией вы можете прервать ожидание, если нажмете на любую клавицу.

После того, как сервер примет пакет от клиента, содержимое поля даниых (переданное клиентом в виде текстовой строки, закрытой двоичным нулем) будет выведено на консоль.

Приняв пакет, сервер подготавливает еще один блок ЕСВ для передачи ответного пакета. Фактически сервер будет использовать тот же самый блок ЕСВ, что и для приема. Поле непосредственного дареса в блоке СЕВ уже содержит адрес клиента, так как когда драйвер IPX принял пакет, ом записал фактическое занячение непосредственного дареса в соответствующее поле блока ЕСВ. Для того, чтобы использовать блок ЕСВ для передачи, нам достаточно изменить дескринторы фрагментов - они должны указывать на заголовок передаваемого пакета и на буфер, содержащий передаваемые данные.

В качестве передаваемых данных сервер использует буфер ТхВuffer с записанной в иего текстовой строкой "SERVER *DEMO"". Эта строка будет выведена клиентом на коисоль после приема от сервера ответного пакета.

Подготовив блок ЕСВ для передачи, программа ставит его в очередь на передачу при помощи функции IPXSendPacket(), после чего закрывает сокет и завершает свою работу.

```
// Листинг 4. Сервер IPX
// Файл ipxserv.c
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "ipx.h"
#define BUFFER SIZE 512
void main(void) {
// Используем сокет 0х4567
     static unsigned Socket = 0x4567;
// Этот ЕСВ мы будем использовать и пля приема
// пакетов, и пля их перелачи.
     struct ECB RxECB:
// Заголовки принимаемых и передаваемых пакетов
     struct IPX HEADER RxHeader, TxHeader:
```

```
// Буферы для принимаемых и передаваемых пакетов
     unsigned char RxBuffer[BUFFER_SIZE];
     unsigned char TxBuffer[BUFFER_SIZE];
     printf("\n*Cepsep IPX*, (C) ΦροποΒ A., 1993\π\n");
// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем
// апрес точки входа его АРІ
     if(ipx_init() != 0xff) {
           printf("IPX se sarpyxes!\n"); exit(-1);
// Открываем сокет, на котором им будем принимать пакеты
     if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &Socket)) {
           printf("Ошибка при открытии сокета\п");
           exit(-1);
// Подготавливаем ЕСВ для приема пакета
     memset(&RxECB, 0, sizeof(RxECB));
                              = IntSwap(Socket);
     RxECB.Socket
                             = 2:
     RxECB.FragmentCnt
     RxECB.Packet[0].Address = &RxHeader;
     RxECB.Packet[0].Size = sizeof(RxHeader);
     RxECR.Packet[11.Address = RxBuffer;
     RxECB.Packet[1].Size
                             - BUFFER_SIZE:
     TPXListenForPacket(&RxECB):
     printf("Ожидание запроса от клиента\n");
     printf("Пля отмены нажмите любую клавишу\л");
     while(RxECB.InUse) {
           TPXRelinguishControl():
           if(kbhit()) {
                getch();
                RxECB.ccode = 0xfe:
                break:
     if(RxECB.CCode == 0) {
           printf("Принят запрос от клиента '%s'\n", RxBuffer);
           printf("Для продолжения нажмите любую клавишу\n");
           getch();
// Полготавливаем ЕСВ пля передачи пакета
// Hone ImmAddress не заполияем, так как там
// уже нахолится апрес станции клиента.
// Это потому, что мы только что приняли от клиента пакет
// панных и при этом в ЕСВ установился испосредственный адрес
// станции, которая отправила пакет
                                   = IntSwap(Socket);
           RxECB.Socket
```

```
RxECB.FragmentCnt
                               = 2;
          RxECB.Packet[0].Address = &TxHeader;
          RxECB.Packet[0].Size = sizeof(TxBeader);
          RxECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
          RxECB.Packet[11.Size
                                  - BUFFER_SIZE;
// Попготавливаем заголовок пакета
          TxHeader.PacketType = 4:
          memset(TxHeader.DestNetwork, 0, 4);
          memcpy(TxHeader.DestNode, RxECB.ImmAddress, 6);
          TxHeader.DestSocket = IntSwap(Socket):
// Полготавливаем передаваемые даниме
          strcpy(TxBuffer, "SERVER *DEMO*");
// Передаем пакет обратио клиенту
          IPXSendPacket(&RxECB):
// Закрываем сокет
     IPXCloseSocket(&Socket);
     exit(0):
```

Программа-клиент (листинг 5) после проверки наличия драйвера IPX/SPX и получения адреса его API подготавливает блок ЕСВ и передает первый пакет по адресу FFFFFFFFFFF. Его принимают все станции в текущей сети, но откликается на него только та станция, на которой запущена программа-сервер.

кается на исто только та станция, на которон запущена программа-сервер.
Послав первый пакст, клиент подготавливает ЕСВ для приема пакста и ожидает
ответ от сервера, вызывая в цикле функции IPXRelinquishControl и getch(). После
прихода ответного пакста клиент заковает сокст и завершает свою работу.

```
// Mucrumy 5. Knnewr IPX
// dafn ipxclien.c
// (C) A. Frolov, 1993
//
**Include <stdio.h>
**Include <stdio.h

**Include <stdio
```

```
// Будем работать с сокетом 0х4567
     static unsigned Socket = 0x4567;
// ЕСВ для приема н передачи пакетов
     struct ECB RXECB, TXECB;
// Заголовки принимаемых и передаваемых пакетов
     struct IPX_HEADER RxHeader, TxHeader;
// Буфера для принимаемых и передаваемых данных
     unsigned char RxBuffer[BUFFER_SIZE];
     unsigned char TxBuffer[BUFFER_SIZE];
     printf("\n*Клнент IPX*, (С) Фролов A., 1993\n\n");
// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем
// апрес точки входа его АРІ
     if(ipx_init() i= 0xff) {
           printf("IPX se sarpymes!\n"); exit(-1);
// Откриваем сокет, на котором будем принимать и передавать пакеты
      if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &Socket)) {
           printf("Ошибка при открытии сокета\n");
           exit(-1);
     };
// Подготавливаем ЕСВ для передачи пакета
     memset(ATXECB, 0, sizeof(TXECB));
                              = IntSwap(Socket);
      TyECR . Socket.
      TxECB.FragmentCnt
                            = 2:
      TxECB.Packet[0].Address = &TxHeader;
      TxECB.Packet[0].Size = sizeof(TxHeader);
      TxECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
      TxECB. Packet[1].Size
                             = BUFFER_SIZE;
// Пакет предназначен всем станциям данной сети
      memset(TxECB.ImmAddress, 0xff, 6);
// Подготавливаем заголовок пакета
      TyReader. PacketType = 4:
      memset(TxBeader.DestNetwork, 0, 4);
      memset(TxHeader.DestNode, 0xff, 6);
      TxBeader.DestSocket = IntSwap(Socket);
 // Записываем передаваемые данные
      strcpy(TxBuffer, "CLIENT *DEMO*");
 // Передаем пакет всем станциям в данной сети
      IPXSendPacket(&TxECB);
 // Подготавливаем ЕСВ для приема пакета от сервера
      memset(&RxECB, 0, sizeof(RxECB));
```

```
RxECB.Socket = IntSwap(Socket);
    RxECB.FragmentCnt = 2;
    RxECB.Packet[0].Address = &RxHeader;
    RxECB.Packet[0].Size = sizeof(RxHeader);
    RxECB.Packet[1].Address = RxBuffer;
    RxECB.Packet[1].Size = BUFFER_SIZE;
     TPYListenForPacket(&RXECB);
     printf("Oжидание ответа от сервера\n");
    printf("Для отмены нажмите любую хлавишу\n");
// Ожидаем прихода ответа от сервера
     while (RxECB. InUse) {
          IPXRelinquishControl();
          if(kbhit()) {
               getch();
               RxECB.CCode = 0xfe;
             break;
     if(RxECB.CCode == 0) {
          printf("Принят ответ от сервера '%s'\n", RxBuffer);
// Захрываем сокет
     TPXCloseSocket(&Socket);
     exit(0);
  Исходные тексты функций для обращения к АРІ драйвера ІРХ приведены в
листинге 5.1. Здесь же определена функция IntSwap(), переставляющая местами
байты в слове.
// Листинг 5.1. Функции IPX.
// Файл ірх.с
```

```
// Hecrosur 5.1. Функция IPX.
// Heafin ipx.c
// (C) A. Frolow, 1993
```

"ДИАЛОГ-МИФИ"

```
Функция меняет местами байты в слове,
          которое передается ей в качестве параметра
 .Params unsigned i - преобразуемое слово
* .Return Преобразованное слово
unsigned IntSwap(unsigned i) {
     return((1>>8) | (1 & 0xff)<<8);
/**
* .Name IPXOpenSocket
 .Title OTKDNTS COKET
  .Descr
          Функция открывает сокет, тип которого
           передается ей через параметр SocketType.
           Перед визовом необходимо подготовить в памяти
           слово и записать в него значение открываемого
         сокета (или нуль, если нужей динамический сокет).
           Адрес слова передается через параметр Socket.
           Если открывается пинамический сокет, его
           значение будет записано по agpecy Socket.
  .Params int SocketType - тип сокета:
                     0х00 - короткоживущий;
                     0xFF - долгоживущий.
           unsigned *Socket - указатель на слово,
                     в котором находится номер
                     открываемого сокета или иуль.
                     если иужен динамический сокет.
  .Return 0 - coxet orkput ycnemuo;
           0xFE - переполнилась таблица сокетов;
           0xFF - такой сокет уже открыт.
int IPXOpenSocket(int SocketType, unsigned *Socket) {
     struct IPXSPX_REGS ireqs;
     iregs.bx = IPX_CMD_OPEN_SOCKET;
     iregs.dx = IntSwap(*Socket);
     iregs.ax = SocketType;
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
     *Socket = IntSwap(iregs.dx);
     return(iregs.ax);
```

```
100
  . Name
           IPXCloseSocket
  .Title
           Закрыть сокет
  .Descr
           Функция закрывает сокет.
           Перед визовом необходимо подготовить в памяти
           спово и записать в него значение закрываемого
٠
           сокета. Адрес слова передается через параметр Socket.
  .Params unsigned *Socket - указатель на слово, в котором
                    находится номер закрываемого сокета.
٠
  .Return Huvero
**/
void IPXCloseSocket(unsigned *Socket) {
     struct IPXSPX_REGS ireqs;
     iregs.bk = IPX_CMD_CLOSE_SOCKET;
     iregs.dx = IntSwap(*Socket);
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
100
  . Name
           IPXListenForPacket
  .Title
           Принять пакет
           Функция подготавливает ЕСВ для приема
  .Descr
           пакета из сети. Указатель на ЕСВ передается
           через параметр RxECB.
  .Params struct ECB *RxECB - указатель на ECB,
                      заполненное для приема пакета.
  .Return Hagero
**/
void IPXListenForPackat(struct ECB *RxECB) {
      struct IPXSPX_REGS iregs;
      iregs.es = FP_SEG((void far*)RxECB);
      iregs.si = FP_OFF((void far*)RxECB);
      iregs.bx = IPX_CMD_LISTEN_FOR_PACKET;
      ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
1 * *
  . Name
           IPXSendPacket
  .Title
           Передать пакет
"NICHMATION" MUCH!"
2
```

```
.Descr
         Функция поптотавливает ЕСВ для передачи
          пакета. Указатель на ЕСВ передается через
          параметр ТхЕСВ.
 .Params struct ECB *TxECB - vxasarens Ha ECB,
                   заполненное для передачи пакета.
* .Return Huvero
void IPXSendPacket(struct ECB *TxECB) {
    struct IPXSPX_REGS iregs;
     iregs.es = FP_SEG((void far*)TxECB);
     iregs.si = FP_OFF((void far*)TxECB);
     irage.bx = IPX_CMD_SEND_PACKET;
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
          IPXRelinquishControl
* . Name
 .Title
          Передать управление ТРХ при ожидании
 .Descr
          Функция используется при ожидании
          завершения приема через опрос поля InUse блока ЕСВ.
. Params
          Не используются
* .Return Husero
**/
void IPXRelinguishControl(void) {
     struct IPXSPX_REGS iregs;
     iregs.bx = IPX_CMD_RELINQUISH_CONTROL;
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
}
 Листинг 6 содержит include-файл, в котором определены необходимые кон-
станты, структуры данных и прототипы функций.
// Пистинг 6. Include-файл пля работы с IPX
// файл ipx.h
// (C) A. Frolov, 1993
// Комании интерфейса ІРХ
```

```
0x00
#define IPX_CMD_OPEN_SOCKET
                                     0×01
#define IPX_CMD_CLOSE_SOCKET
define IPX_CMD_GET_LOCAL_TARGET
define IPX_CMD_SEND_PACKET
                                     0x03
#define IPX_CMD_LISTEN_FOR_PACKET
                                     0×04
define IPX_CMD_SCHEDULE_IPX_EVENT
                                     0x05
                                     0x06
#define IPX_CMD_CANCEL_EVENT
*define IPX CMD GET INTERVAL MARKER
                                     0×08
#define IPX_CMD_GET_INTERNETWORK_ADDRESS
                                     0x09
#define IPX_CMD_RELINGUISH_CONTROL
                                     0x0a
#define IPX_CMD_DISCONNECT_FROM_TARGET
                                     0×0h
// -----
// Команди интерфейса SPX
// -----
#define SPX_CMD_INSTALL_CHECK
                                     0x10
// -----
// Коли ошибок
// _____
#define NO_ERRORS
                       0
#define ERR NO IPX
                       1
Adefine ERR NO SPX
                       2
                       3
#define NO_LOGGED_ON
#define UNKNOWN ERROR
                       0xff
// -----
// KORCTARTH
// -----
#define SHORT_LIVED
*define LONG LIVED
                   0xff
#define IPX_DATA_PACKET_MAXSIZE 546
// Ввешвие процедуры для инициализации и вызова драйвера IPX/SPX
          ipxspx_entry(void far *ptr);
void far
int
           ipx_init(void);
// Структура для вызова драйвера IPX/SPX
struct IPXSPX_REGS {
         unsigned int
                       ax:
         unsigned int
                        bx+
         unsigned int
                        CXI
         unsigned int
                       dx;
         unsigned int
                        si;
         unsigned int
                        di:
         unsigned int
                        es;
```

// Baronomok Hakers IPX

```
struct IPX_HEADER {
         unsigned int
                      Checksum:
         unsigned int
                      Length:
                      TransportControl;
         unsigned char
                      PacketType;
         unsigned char
         unsigned char
                      DestNetwork[4];
         unsigned char
                      DestNode[6];
         unsigned int
                      DestSocket:
         unsigned char
                      SourceNetwork[4]:
         unsigned char
                      SourceNode[6];
         unsigned int
                      SourceSocket:
struct ECB {
         void far *Link:
         void far (*ESRAddress)(void);
         unsigned char
                      InUse:
                       CCode:
         unsigned char
         unsigned int
                      Sockets
         unsigned int
                      ConnectionId:
         unsigned int
                      RrestOfWorkspace;
         unsigned char DriverWorkspace[12];
         unsigned char ImmAddress[6];
         unsigned int
                      FragmentCnt;
         struct {
              void far *Address;
              unsigned int Size;
         } Packet[2];
unsigned IntSwap(unsigned i);
int IPXOpenSocket(int SocketType, unsigned *Socket);
void IPXCloseSocket(unsigned *Socket);
void IPXListenForPacket(struct ECB *RxECB);
void IPXRelinquishControl(void);
void IPXSendPacket(struct ECB *TxECB);
```

2.5. Пример с использованием ESR

В предъизущем примере при ожидании пякета мы опращивали в цикле поле InUse блока ECB. Однако более эффективным является использование программы ESR. Эта программа получает управление тогда, когда пакет принят и поле InUse установлено в ноль.

Когда ESR получает управление, регистры процессора содержат следующие значения:

AL идентификатор вызывающего процесса:

FFh - программа ESR вызвана драйвером IPX;

00h - программа ESR вызвана планировщиком асинхронных событий AES (будет описан поэже);

ES:SI адрес блока ЕСВ, связанного с данной ESR.

Содержимое всех регистров, кроме SS и SP, а также флаги процессора записаны в стек программы.

Если ESR будет обращаться к побазывым переменным программы, необходимо правилино загрузить регистр DS. Непосредствению перед вызовом ESR прерывания запрещаются. Функция ESR не возвращает нижакого значения и должна завершать свою работу комящой дальнего возврата RETF. Перед возвратом управления прерывания должны быть запрещены.

Обычно ESR используется для установки ЕСВ, связанных с принятами пакстами, в очередь на обслуживание. Как и всяхая программа обработки прерывания, выполняющаяся в состояние с запрешенными прерывавиимин, ЕSR должна выполнять минимально необходимые действия и быстро возвращать управление прерываний программе.

Наша программа-ESR (листинг 8) выполняет простую задачу - записывает адрес связаниюто с ней блока ЕСВ в глобальную переменную completed_eeb_ptr, которая сбрасьвается в главной программа перед ожиданием приема пакета. Программа-кинент (листинг 7), ожидая прихода пакета, выполняет какие-либо действия и мишем случае она просто воздит сизновла с Каманактуры и выводит их на зряза и периодически оправливает глобальную переменную. Как только пакет будет приизт, в атут переменную будет записан отличный от нуль адрес блока ЕСВ.

extern void far ipxspx_esr(void);

// Листинг 7. Клиент IPX // файл ipxclien.c

```
void main(void) {
// Будем работать с сокетом 0х4567
     static unsigned Socket = 0x4567;
// ЕСВ пля приема и передачи пакетов
     struct ECB RXECB, TXECB;
// Заголовки принимаемых и передаваемых пакетов
     struct IPX_HEADER RxHeader, TxHeader;
// Вуферы для принимаемых и передаваемых данных
     unsigned char RxBuffer[BUFFER_SIZE];
     unsigned char TxBuffer[BUFFER_SIZE];
     printf("\n*Клиент IPX*, (С) Фролов А., 1993\n\n");
// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем
// апрес точки вкода его АРІ
     if(ipx_init() 1= 0xff) {
           printf("IPX He sarpyweH!\n"); exit(-1);
// Открываем сокет, на котором будем принимать и передавать пакеты
     if (TPXOpenSocket(SHORT LIVED, &Socket)) {
           printf("Ошибка при открытии сокета\n");
          exit(-1):
// Подготавливаем ЕСВ для передачи пакета
     memset(&TxECB, 0, sizeof(TxECB));
     TxECB.Socket.
                             = IntSwap(Socket);
                             w 2:
     TxECB.FragmentCnt
     TxECB.Packet[0].Address = &TxHeader;
                             = sizeof(TxHeader);
     TxECB.Packet[0].Size
     TxECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
     TxECB.Packet[1].Size
                             = BUFFER_SIZE;
// Пакет предназначен всем станциям данной сети
     memset(TxECB.ImmAddress, 0xff, 6);
// Подготавливаем заголовок пакета
     TxHeader.PacketType = 4;
     memset(TxHeader.DestNetwork, 0, 4);
     memset(TxHeader.DestNode, 0xff, 6);
     TxHeader.DestSocket = IntSwap(Socket);
// Записиваем передаваемые данные
     strcpv(TxBuffer, "ESR/CLIENT *DEMO*");
// Передаем пакет всем станциям в данной сети
      IPXSendPacket(&TxECB);
     completed_ecb_ptr = (unsigned long)0;
```

```
// Подготавливаем ЕСВ для приема пакета от сервера
     memset(&RxECB, 0, sizeof(RxECB));
                             = IntSwap(Socket);
     RxECB.Socket
     RxECB.FragmentCnt
                             = 2:
     RxECB.Packet[0].Address = &RxHeader;
     RxECB.Packet[0].Size
                            = sizeof(RxHeader);
     RxECB.Packet[1].Address = RxBuffer;
     RxECB.Packet[1].Size
                            = BUFFER SIZE:
     RxECB. ESRAddress
                             = ipxspx_esr:
     TPXListenForPacket(&RxECB):
     printf("Ожидание ответа от сервера\n");
     printf("Нажимайте любые клавиши\n");
     printf("Ing ormenn нажинте клавишу <ESC>\n");
// Ожидаем прихода ответа от сервера
     while(completed_ecb_ptr == NULL) {
           if( getche() == 27) {
                IPXCloseSocket(&Socket);
                exit(0):
     if(RxECB.CCode == 0) {
           printf("\nUpusst orset or cepsepa '%s'\n", RxBuffer);
// Закрываем сокет
     IPXCloseSocket(&Socket);
     exit(0):
```

В листинте 8 приведен текст программы ESR, составленный на языке ассемблера. Программа загружает регистр DS апресом сегмента данных программы, затем записывает в глобальную переменную completed_ecb_ptr содержимое регистров ES:SI.

"ДИАЛОГ-МИФИ"

end

```
_ipxspx_esr PROC FAR
          mov
                ax, DGROUP
                ds. ax
          mov
                word ptr _completed_ecb_ptr+2, es
              word ptr _completed_ecb_ptr, si
ipxspx_esr ENDP
```

Другие функции IPX и AES

Для разработки большинства сетевых программ, орнентированных на передачу данных с использованием протокола IPX, вполне достаточно описанных выше функций. Однако для полноты картины опишем остальные функции, имеющие отношение к протоколу ІРХ.

Мы рассмотрим также функции аспихронного планировшика событий AES (Asynchronous Event Scheduer), выполняющегося как процесс внутри драйвера IPX.

2.6.1. Еще одна функция ІРХ

IPXDisconnectFromTaget

```
Ha входе: BX = 0Bh.
```

ES:SI = Указатель на структуру, содержащую сетевой адрес станцин: struct NetworkAddress { unsigned char Network(41:

```
unsigned char Node[6];
unsigned char Socket[2]:
```

На выходе:

Регистры не используются.

Эта функция используется программой для того, чтобы сообщить сетевому коммуникационному драйверу, что она (программа) больше не будет посылать пакеты на указанную станцию. Соответствующий драйвер освобождает виртуальный канал на уровне платы сетевого адаптера для указанного сетевого адреса.

Функцию IPXDisconnectFromTaget нельзя вызывать из программы ESR.

2.6.2. Функции AES

Если вашей программе требуется измерять временные интервалы, она может воспользоваться асинхронным планировщиком событий AES, реализованным в рамках драйвера ІРХ.

Для функций AES можно использовать тот же формат ECB, что и для функций ІРХ. Однако поля используются немного по-другому:

```
struct AES_ECB {
     void far* Link;
```

void (far *ESRAddress)();
unsigned char InUse;

unsigned char AESWorkspace[5];

};

Поле AESWorkspace непользуется планпровщиком AES. Назначение остальных полей полностью аналогично соответствующим полям обычного ECB.

IPXScheduleIPXEvent

Ha входе: BX = 05h.

АХ = Время задержки в тиках таймера.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: Регистры не используются.

Функция IPXScheduleIPXEvent немедиенно возвращает управление выявавшей се програме. После истечения временного интервала, заданного в регистре АХ, поле пюче была ECB, адрес которого задавался при вызоне этой функции, сбрасывается в ноль. После этого вызывается в ноль. После этого вызывается в расправля ESR, если она была задана для данного ECB.

Обычно функция IPXScheduleIPXEvent используется внутри ESR, для того чтобы отложить на некоторое время обработку принятого пакета.

IPXGetIntervalMarker

Ha входе: BX = 08h.

На выходе: AX = Интервальный маркер.

Эта функция может использоваться для измерения временных интервалов в пределах примерно одного часа.

Возвращаемое значение - интервальный маркер - это значение, лежащее в интервале от 0000 до FFFFh и представляющее собой время в тиках таймера (следуют с интервалом примерно 1/18 сксучды).

Для того, чтобы измерить время между двумя событивми, программа вызывает функцию IPXGetIntervalMarker два раза. Разность между полученными значениями является интервалом между событивми в тиках таймера.

Отметим, что вместо использования этой функции можно оправинять значение двойного слова в области двиных ВЮS по адресу 0000h.044Ch. В этом слове хранится сечених тикое таймера, значение которого обновляется каждые 55 милическуми.

IPXCancelEvent

На вхоле: BX = 06h.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: AL = Код завершения:

00h - функция выполнена без ошибок;

F9h - обработка ЕСВ не может быть отменена; FFh - указанный ЕСВ не используется. Функция отменяет ожидание события, связанное с указанным блоком ECB. С помощью этой функция можно отменть ожидание приема или передачи пакста, ожидание временного интервала, управляемого AES, или ожидание приема пакста SPX.

После отмены ECB поле CCode в нем устанавливается в соответствующее состояние, поле InUse устанавливается в нуль. Для отмененного ECB программа ESR не вызывается.

IPXRelinquishControl

На входе: BX = 0Ah.

На выходе: Регистры не используются.

Мы уже описывали эту функцию, предназначенную для выделения драйверу IPX процессорного времени, необходимого для его правильной работы. Приведем здесь ее еще раз, так как она по своему функциональному назначению относится к функциям асинкроиного планировщика событий AES.

2.7. Определение топологии сети

Если средствами IPX или SPX необходном передавать данные между рабочный станциями, расположенными в разных сетях, осединенных мостами, вам не оботись без определения топологии сети. Когда программа передает данные в пределах одной сети, она должна знать апрес станции, которой будет посываться пакет. В качестве номера сети можно указать туль, при этом вам не надо будет амелазнать номер сети, в которой расположена принимающая станция. Мы уже приводнит примеры програмы, передающих данные в предстах долий сети.

Другое дело, если в передачу данных волескается мост. Если пакет должен пройти мост, в поле ІтштАddress блока ЕСВ необходино указать сетевой агрес моста, так как для того, чтобы попакть в другую сеть, пакет должен быть тередан прежде всего в мост. В зактоляем ганателя при этом должен быть указан агрес приновывошей станции - се сетевой агрес, в том числе и номер сети, в хотороб растоложена станция.

Вспомним, каким образом в приведенных ранее примерах программа-клиент и программа-сервер узнавали сетевой адрес друг друга.

Программа-клиент знапа номер сокота, который используется программойсервером. Клиент посыват пакет на этот сокет, при этом в качестве номера сети использованось нужевое значение (пакет предназначен для передажи в пределах той сети, в которой находитоя передающия станция), а в качестве сетевого адреса станции - значение FFFFFFFFFFFFF (пакет предназначен для всех станций в сети). Сервер, расположенный в той же сети, что и клиент, принимая такой пакет. Анализируя поле "Обратного адреса" пакета, сервер мог опредлить точный сетевой адрес клиента. Боясе того, в поле ІтипАddress блока ЕСВ, использовавшегосто для приема пакета, стоях непосредственный адрес станции, от которой пришел пакет (пакет мог прийти и из другой сети через мост, в этом случае в поле ІтилАddress стоял бы адрес моста). Узнав сетевой адрес клиента, сервер отправлял ему пакет. Приняв пакет от сервера, клиент мог определить сетевой адрес сервера из заголовка прицедшего к нему пакета. Поле ІпитAddress блока ЕСВ, использовавшегося при приеме пакета от сервера, содержало непосредственный адрес станции, от которой пришел пакет.

Если сервер и клиент расположены в разных сетях, ситуация сильно усложняется. Если клиент будет посылать пакет по апресу FFFFFFFFFFF, указамунаеой помер сети, пакет будет принят только теми станцизми, которые расположены в той же сети, что и передающая станция. Через мост такой пакет не пройдет, поэтому если программа-сервер работает на станция, которая нахолится в другой сети, она не получит пакет от клиента.

Для того, чтобы пакет был принят всеми станциями сети, подключенной через мост, вам необходимо послать этот пакет в мост, указав в заголовке пакета номер сети, в которую передается пакет, а также адрес станции, равный FFFFFFFFFFF. Для того, чтобы послать пакет в мост, в поле ImmAddress соответствующего бложа ЕСВ надо указать адрес моста.

Следовательно, для того чтобы установить связь с сервером, программа-клиент должна умать номер сети, в которой расположен сервер, и сетевой апрес моста, через который можно послать лакет в эту сеть. К сождлению, ни одна из функций драйвера IPX или SPX ие возаращает информации с коифигурации сети, поэтому ваша программа должна уместь получать такую информацию самостоятельно.

Но вы сможете выяснить конфигурацию сети, если воспользуетесь специальным диагностическим сервисом, реализованным в рамках драйверов протоколов IPX и SPX.

Сетевая оболочка, запущенная на рабочих станциях в сети Novell NetWare, может принивать павсты на специальном диагностическом сокете с номером 0456/в. В ответ на принятый пакет диагностический сервие возвращает станции, пославшей такой пакет, информацию о конфигурации сетевого програмыного и аппаратного Обеспечения станции.

Основная идея опрасления конфигурации сети заключается в том, что програмданной сети на сокстве 0456h, указав в качестве номера сети нуль, а в качестве адреса станции значение FFFFFFFFFFh. Анализируя приходящую ог станций данностическую информацию, программа-лениет может обнаружить в сети мосты и определить как номера подключениях к мостам сетей, так и сетевые адреса самих мостов.

Зная сетевой адрес мостов и номера подключенных к ним сетей, программаклиент сможет посыпать запросы для понека программы-сервера во все подключенные к мостам сеть

Очевидно, можно посылать диагностические запросы на сокете 0456h и в другие сети с целью поиска имеющихся там мостов. Таким образом можно выяснить конфигурацию всей сети и установить связь с программой-сервером, тае бы ога ин находилась. Правіверы протоколов IPX и SPX обселенняют два вида диатистического сервисе: РРХ-диатистику и SPX-диатистику, 1984 определення конфитурация сетнужна только IPX-диатистику, 1984 определення конфитурация сенужна только IPX-диатистики, SPX-диатистика предпазначена в основном для измерений производительности сети и для получены угоченненной информация с осставе и конфитурации програманого обеспечения рабочих станций. Подробное рассмотрення SPX-диатистики находит за довами нашей книги.

2.7.1. Диагностический сервис IPX

Программа может посылать диагиостические запросы либо конкретной станции в сети, либо всем станциям, либо всем станциям, за исключеннем перечнеленных в списке.

Пля посылки диагностического запроса программа должна подготовить IPXпакет, состоящий из объчного заголовка размером 30 байт и блока данных, имеющего следующую структуру:

```
struct _REQ {
    unsigned char Exclusions;
    unsigned char List[80][6];
};
```

Заголовок пакета подготавливается обычным образом. В качестве номера сети можно указывать либо действительный номер сети, либо нулсвое значение. В качестве сетевого апреса можно указывать либо адрес конкретной станиции, либо адрес FFFFFFFFFFFFF. В поле сокета необходимо проставить значение 0456h,

В поле Exclusions блока данных необходимо проставить количество станций, от которых не требуется получать диагностику. Апреса таких станций должны быть перечисены в массиве List. Если вам надо получить диагностику от всех станций, укажите в поле Exclusions нулевое значение. В любом случае, если диагностика должна быть получена от нескольких станций, в качестве апреса в заголомке пакета необходимо указывать значение FFFFFFFFFFFFF.

Блок ЕСВ для передачи диагностического запроса также подготавливается обычным образом. При первом диагностическом запросе в поле ImmAddress указывается значение FFFFFFFFFFFFF В дальнейшем при определении конфигурации сети, подключениюй через мост, в этом поле вы будете указывать сетевой апрес моста.

Важное замечание относительно сокета 0456h: ем не должны открывать или запрывать этот сокет. Дизписотический сокет уже открыт, вы должны инспользовать его для формирования зиреса при передаче диагностического запроса. Для триема ответных пакстов конфигурации (а также для передачи запроса) выя спедует диманически получить от далвера РК другой сокет.

После приема диаписетноеского пакета каждава станция отвечает из него посызкой пакета конфигурации. Все эти пякета посызнолися с небольшой задержкой (примерно полескумам), завчение которой зависит от последнего байта сетевого апреса станции. Задержка используется для исключения перегрузки сети пакетами конфигурации, посызнаемой одновременно минельни станциями. Послав диагностический пакет всем станциям, ваша программа получит несколько пакетов конфитурации, поэтому она должна заранее (перед посылкой диагностического пакета) зарезервировать достаточное количество блоков ЕСВ и буферов для приема пакетов конфитурации.

Принятый пакет конфигурации осстоит из стандартного заколовка ПРХ-пакста и принятый динах. Принятый блок данных состоит из двух частей. Первая часть имеет фиксированиую структуру, структура второй часты зависит от конфигурации программного и аппаратного обеспечения станции, от которой пришел пакет конфигурации.

Приведем структуру первой части:

```
struct _RESPONSE {
   unsigned char MajorVersion;
   unsigned char MinorVersion;
   unsigned SPXDiagnosticSocket;
   unsigned char ComponentCount;
};
```

В полях MajorVersion и MinorVersion находится соответственно верхний и нижний номер версии диагностического сервиса.

Поле SPXDiagnosticSocket содержит номер сокета, который должен быть использован для SPX-днагностики.

Самое интересное поле - ComponentCount. В нем находится количество компонентов программного и аппаратного обеспечения, информация о которых имеется в принятом пакете конфигурации.

Далее в приятом пакете сразу за полем ComponentCount следуют структуры, описывающие отдельные компоненты. Они могут быть двух типов - простые и расшыренные. Первое попе размером в сили байт имеет силинаковое значение в обогах типах структур - это меситификатор компонента. По циентификатору компонента можно следующим от том, какая кололькуется структура - простав или расширениям.

Простая структура и в самом деле несложна. Она состоит всего из одного байта идентификатора компонента:

```
struct _SIMPLE_COMPONENT {
    unsigned char ComponentID;
};
```

Значениями поля ComponentID для простой структуры могут быть числа 0, 1, 2, 3 илн 4:

Значение поля ComponentID	Компонент
0	Драйвер IPX/SPX
1	Драйвер программного обеспечения моста
.2	Драйвер сетевой оболочки рабочей станции
	Сетевая оболочка
4	Сетевая оболочка в виде VAP-процесса

Расширенная структура сама по себе состонт из двух частей, имеющих соот-

ветственно, фиксированную и переменную структуру.
Приведем формат фиксированной части:

struct _EXTENDED_COMPONENT {

unsigned char ComponentID:

unsigned char NumberOfLocalNetworks;

Поле ComponentID может содержать значения 5, 6 илн 7:

Значение поля ComponentID	Компонент
5	Внешний мост
6	Файл-сервер с внутренним мостом
7	Невыделенный файл-сервер

Для определения конфигурации сети важно исследовать компоненты с типом 5, 6 н 7, так как именно они имеют отношение к соединениям сетей через мосты.

Переменная часть описывает сети, подключенные к компонентам с типом 5, 6 или 7. Количество таких сетей находится в поле NumberOfLocalNetworks офискированной части.

Для описания сетей используется массив структур (размерностью NumberOfLocalNetworks):

struct NETWORK COMPONENT {

unsigned char NetworkType;

unsigned char NetworkAddress[4]; unsigned char NodeAddress[6];

Ноле NetworkType описывает тип сети:

Содержимое поля Тип сети NetworkType

Сеть, к которой подключен сетевой адаптер
 Сеть с виптуальным сетевым адаптером (невыше)

Сеть с виртуальным сетевым адаптером (невыделенный файл-сервер) Переназначенная удаленная линия (связь сетей через модемы)

Поле NetworkAddress содержит номер сети, к которой подключен соответствующий адантер, а поле NodeAddress - сетевой адрес адантера. Именно эти поля вам и нужны для определения номеров сетей, подключенных к мостам, и сетевых адресов самих мостов.

2.7.2. Пример программы

Приведем пример программы, которая демонстрирует способ определения конфигурации текущей сети, т. с. той сети, в которой работает данная программа. Программа создает 20 блоков ЕСВ для приема пакетов конфигурации от рабочих станций, ставит их в очередь на прием пакстов и посывает диагностический пакст в техушую сеть по апресу FFFFFFFFFF. Затем после мебольшой завержки программа вильянзирует блоки ЕСВ, поставленные в очередь на прием. Если был принят пакст конфигурации, он расшифровывается и в тех-стовом виде выводится в стандагримій выходной поток.

Приводимая ниже программа - первая программа в серии "Быблиотека системного программиста", составлениям на языке С++. В ней мы использовати только некоторые возможности завка С++. Для более глубокого понимания объектно-ориентированного подхода в программировании вам необходимо ознакомиться с дитературой, списко котроой привежен в котиче сънтик.

В функциян main() создается объект класса IPX_CLIENT, который по своим функциям является клиентом. В нашем случае задача клиента - послать диантостический запрос весм станивыя сети и подлучить от них лакет конфигурации. Можно считать, что программа диагностики, работающая на каждой станции, является сервером Принимая запросы от клиентов на диагностическом сокете, она посывлает им в ответ пакеть конфигурация.

При создании объекта класса РХ_СПЕNТ вызывается конструктор, выполняющий все необхолимые иницианизирующе действия. Конструктор инициализирует двайнер РХ, получает его точку входа и открывает динамический сокет. Соответствующий деструктор автоматически закрывает полученный сокет при завершении работы программы.

Описание класса IPX_CLIENT находится в файле ipx.hpp (см. ниже).

После того как отработает конструктор объекта IPX_CLIENT, для созданного объекта вызывается функция доф, которы и выполняет не пеобхадивые действия. В тем-функции определен массле ВСВ "РАКЕВ(ВО) из 20 указателей на объекты класса ЕСВ. Эти объекты цепользуются для приема пакстов конфитурации. Кроме того, отределен сации объект ЕСВ ТУКЕВ для посъякти пакста с диагостическим запросым.

Программа в цикле создает 20 объектов класса ЕСВ и с помощью функции ListenForPacket() ставит их в очередь на прием пакетов. Затем программа посылает в сеть пакет с диагностическим запросом и ждет одну секунду. За это время станции сети присыпают пакеты конфигурации.

Полученные пакеты конфигурации выводятся в стандартный поток функцией PrintDiagnostics(), определенной в классе ECB. Эта функции выводит для кажлой ответившей станнии версию используемой диагностники, номер сокста для работы с SPX-диагностнкой (не описана в нашей книге), количество программных компочентов, работающих на станиции, номер сеги и сетевой аррестанции (узла). Для файл-серверов и мостов дополнительно выводится компчество подключенных к ими сетей. Для каждой сети выводится ее номер и сетевой аврес соответствующего адаптера.

Для упрощения программы мы ограничились диагностикой только одной сети. Кроме того, мы послали только один диагностический запрос, в котором не исключали ни одной станции. Если вам нужно определить конфигурацию всей сеги, вам напо сделать следующее.

Во-первых, после приема пакетов конфигурации запишите адреса ответивших станций в список станций, исключаемых из диагностического запроса. Не забудьте проставить количество исключаемых станций. Затем выполните повторную передачу диагностического запроса. Выполняйте описанную процедуру до тех пор, пока в ответ на диагностический запрос не будет передан ни один пакет конфигурации. В этом случае адреса всех станций, имеющихся в текущей сети, будут записаны в список станций, исключаемых из диагностического запроса.

Во-вторых, выполните анализ пришедших пакетов конфигурации. Найдите пакеты, которые пришли от файл-серверов и мостов. Определите номера сетей, полключенных к ним. Затем выполните предыдущую процедуру многократной посылки диагностических пакетов в остальные сети. Для этого при передаче лиагностического пакета в заголовке укажите номер сети, которую вы желаете проверить. В качестве сетевого адреса станции используйте значение **FFFFFFFFFFF**, В блоке ЕСВ в поле непосредственного адреса укажите сетевой адрес моста, через который можно получить доступ в исследуемую сеть.

```
А теперь приведем текст основной программы (листинг 9):
// Пистниг 9. Вызов диагностики и определение
           конфигурации текущей сети
11
// файл ipxdiagn.cpp
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "ipx.hpp"
// Вход в программу.
// Создаем объект - программу-клиент. Затем запускаем ее.
void main(void) {
    IPX_CLIENT NetView;
    NetView.Go():
// Функция определяет и распечатывает конфигурацию текущей сети.
void IPX_CLIENT::Go(void) {
// Создаем 20 ЕСВ для приема ответов от станций
     ECB *RxECB[20];
// Создаем ЕСВ для передачи диагиостического запроса.
     ECB TxECB(this->Socket, 0x456);
// Ставим заказанные ЕСВ в очередь на прием пакетов.
```

```
for(int i=0; i<20; i++) {
         RXECB[i] = new ECB(this->Socket);
         RxECB[i]->ListenForPacket();
// Посылаем пнагвостический пакет всем станциям текумей сети.
    TxECB.SendPacket():
    printf("*NetView* v1.0, (C) Фродов A.B., 1993\n"
              "Положните немиого...\n\n"):
// ждем примерно одну секунду
    sleep(1);
// Распечатываем конфигурацию сети
    printf("Komburypanus ceru:\n\n"):
    printf("Bepcss/tCoxet/tKomnosestw/tCets/t/tyses/n");
    printf("----\t----\t----\t\t----\n");
    for(i=0: i<20: i++) {
         RxECB[i]=>PrintDiagnostics();
 Файл ірх. hpp содержит определения классов для приведенной выше прог-
раммы (листинг 10):
// Листниг 10. Include-файл для работы с IPX
// файл ipx.hpp
// (C) A. Frolov, 1993
#include <mem.h>
#include <dos.h>
// -----
// Команды интерфейса ІРХ
#define IPX_CMD_OPEN_SOCKET
#define IPX_CMD_CLOSE_SOCKET
                                     0x01
```

0x04

0x08

0x09

0x0a

0x0b

#define IPX_CHD_GET_LOCAL_TARGET #define IPX_CHD_SEND_PACKET #define IPX_CHD_LISTEN_FOR_PACKET

#define IPX_CND_SCHEDULE_IPX_EVENT #define IPX_CND_CANCEL_EVENT #define IPX_CND_GET_INTERVAL_MARKER

*define IPX CMD RELINOUISH_CONTROL

#define IPX_CND_GET_INTERNETWORK_ADDRESS

#define IPX_CND_DISCONNECT_FROM_TARGET

```
52
```

```
// -----
// Коды ошибок
// -----
#define NO_ERRORS 0
#define ERR_NO_IPX 1
#define ERR_NO_SPX
#define NO_LOGGED_ON
#define UNKNOWN_ERROR
                        Oxff
// -----
// KOHCTAHTM
#define SHORT_LIVED
#define LONG LIVED
                   0xff
idefine TPX DATA PACKET MAXSIZE 546
// Максимальный размер буфера данных
#define BUFFER_SIZE 512
// Внешние процедуры для инициализации и вызова драйвера IPX/SPX
extern "C" void far
                     ipxspx_entry(void far *ptr);
extern "C" int
                     ipx_init(void);
extern unsigned
                     IntSwap(unsigned i):
void IPXRelinquishControl(void);
// Структура для вызова драйвера IPX/SPX
struct IPXSPX_REGS {
          unsigned int
                         8.X t
          unsigned int
                         bx:
          unsigned int
                         cx:
          unsigned int
                        dx:
          unsigned int
                        si;
          unsigned int
                        di:
          unsigned int
                         es;
// Класс динамических сокетов
class DYNAMIX_SOCKET {
public:
     unsigned errno:
     unsigned Socket:
     struct IPXSPX_REGS ireqs;
// KOHCTDVKTOD HUHAMUJECKOTO COKETA.
// Открывает сокет и запоминает его номер.
     DYNAMIX_SOCKET() {
          iregs.bx = IPX_CMD_OPEN_SOCKET;
          iregs.dx = 0;
          iregs.ax = 0;
          ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
```

```
Socket = ireqs.dx;
           errno = ireqs.ax;
     1:
// Деструктор. Закрывает ранее открытый сокет.
     "DYNAMIX_SOCKET() (
           iregs.bx = IPX_CMD_CLOSE_SOCKET;
           iregs.dx = Socket;
           ipxspx_entry( (void far *)&ireqs );
     3 1
3 :
// Класс программ-клиентов IPX
class IPX CLIENT (
public:
     unsigned errno;
// Сокет, с которым работает программа-клиент
     DYNAMIX_SOCKET *Socket:
// Конструктор. Выполняет инициализацию клиента:
// инициализирует драйвер IPX и открывает пинамический сокет.
     IPX_CLIENT() (
           if(ipx_init() != 0xff) {
                errno = 0xff: return:
          Socket = new DYNAMIX_SOCKET:
// Пеструктор. Автоматически закрывает
// сокет при завершении работы программы.
     "IPX_CLIENT() {
          delete Socket:
// Функция, определяющая конфигурацию сети
     void Go(void):
// Класс заголовков ІРХ-пакетов.
struct IPX_BEADER (
// Структура, описывающая заголовок
     struct _IPX_BEADER (
          unsigned int
                          Checksum:
          unsigned int
                          Length:
          unsigned char
                          TransportControl;
          unsigned char
                          PacketType;
          unsigned char
                          DestNetwork[4]:
          unsigned char DestNode[6];
```

DestSocket:

unsigned int

```
SourceNetwork[4];
          unsigned char
          unsigned char
                          SourceNode[6]:
          unsigned int
                          SourceSockets
     } _ipx_header;
// Конструктор. Записивает в заголовок тип пакета,
// вупевой номер сети, в которую булет отправлен пакет,
// anpec OxFFFFFFFFFFF B Kavecthe appeca Hashavenus,
// номера сокетов апресата и отправителя пакета,
     IPX HEADER(unsigned Socket, unsigned SrcSocket) (
          _ipx_header.PacketType = 4;
          memset(_ipx_header.DestNetwork, 0, 4);
          memset(_ipx_header.DestNode, 0xff, 6);
          _ipx_header.DestSocket = Socket;
          _ipx_header.SourceSocket = SrcSocket;
// Конструктор. Записивает в заголовок тип пакета,
// нуловой номер сети, в которую будет отправлен шакет,
// апрес ОхРГГГГГГГГГ в качестве адреса назначения.
     IPX_HEADER() {
          ipx header.PacketType = 4;
          memset ( ipx header, DestNetwork, 0, 4);
          memset(_ipx_header.DestNode, 0xff, 6);
     1
};
// Класс блоков ЕСВ.
struct ECB {
// Cam Snok ECB B CTAHRAPTE IPX/SPX.
          struct _ECB {
                void far *Link;
                void far
                          (*ESRAddress)(void):
                unsigned char InUse;
                unsigned char
                                ccode:
                unsigned int
                                Sockets
                unsigned int
                               ConnectionId;
                unsigned int
                               RrestOfWorkspace:
                unsigned char DriverWorkspace[12];
                unsigned char
                               ImmAddress[6];
                unsigned int
                               FragmentCnt;
                struct {
                     void far *Address;
                     unsigned int Size:
                } Packet[2];
           } _ecb;
// Указатель на заголовок пакета, связанного с данным ЕСВ.
           struct IPX HEADER *IPXHeader:
```

```
// Структура для приема ответа от станции
// после посылки диагностического пакета.
          struct Reply {
                unsigned char MajVer;
               unsigned char MinVer:
                unsigned Socket:
                unsigned char NumberOfComponents:
                unsigned char Buffer[512];
// Структура для храневия диагиостического пакета.
          struct DiagnRequest {
                unsigned char Exclusions:
                unsigned char List[80][6];
          ) DReg:
          struct IPXSPX_REGS ireqs;
// Конструктор. Создается заголовок пакета,
// в блок ЕСВ записывается номер сокета, используемого клиентом.
// инициализируются счетчик фрагментов и дескрипторы фрагментов.
// В качестве непосредственного адреса указывается
// agpec 0xFFFFFFFFFF.
          ECB(DYNAMIX_SOCKET *Socket) {
                IPXHeader = new IPX HEADER:
               memset(&_ecb, 0, sizeof(_ecb));
               _ecb.Socket = Socket->Socket;
                ecb.FragmentCnt
                                     = 2;
                _ecb.Packet[0].Address = &(IPXHeader->_ipx_header);
                _ecb.Packet[0].Size = 30;
                _ecb.Packet[1].Address = &Rep;
               _ecb.Packet[1].Size = sizeof(Rep);
               memset(_ecb.ImmAddress. 0xff. 6):
// Конструктор. Создается заголовок пакета, в блок ЕСВ записывается
// номер сокета, используемого клиентом, а также номер сокета
// адресата, внициализируются счетчик фрагментов и дескрипторы
// фрагментов. В качестве непосредственного апреса указывается
// ampec OxFFFFFFFFFFF.
          ECB(DYNAMIX_SOCKET *Socket, unsigned DstSocket) {
                IPXHeader = new IPX_HEADER(IntSwap(DstSocket),
                      Socket->Socket);
// Запрос адресуется всем станциям без исключения.
                DReq.Exclusions = 0;
                memset(&_ecb, 0, sizeof(_ecb));
                _ecb.Socket = Socket->Socket:
                _ecb.FraqmentCnt = 2;
                _ecb.Packet[0].Address = &(IPXHeader->_ipx_header);
диалог-мифи"
```

1:

```
= 30:
                _ecb.Packet[0].Size
                _ecb.Packet[1].Address = &DReq;
                _ecb.Packet[1].Size
                                     = sizeof(DReg);
                memset(_ecb.ImmAddress, 0xff, 6);
// Прием ІРХ-пакета.
          void ListenForPacket(void) {
                ireqs.es = FP_SEG((void far*)&_ecb);
                iregs.si = FP_OFF((void far*)&_ecb);
                ireqs.bx = IPX_CMD_LISTEN_FOR_PACKET;
                ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
// Передача ІРХ-пакета.
          void SendPacket(void) {
                ireqs.es = FP_SEG((void far*)&_ecb);
                iregs.si = FP_OFF((void far*)&_ecb);
                iregs.bx = IPX_CMD_SEND_PACKET;
                ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
// Распечатать принятый пакет конфигурации
          void PrintDiagnostics(void);
```

В файл ірх.срр (листинг 11) мы вынесли остальные используемые програмыюй функции, в частности функцию PrintDiagnostics(). Кроме того, программа вызывает функции, определенные в файле ірхdгv.asm, содержимое которого уже было приведено нами ратыше.

```
77 Листинг 11. Функции ІРХ.
11
// файл ірх.срр
11
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <comio.h>
#include "ipx.hpp"
. Name
        IntSwap
        Обмен байтов в слове
 .Title
        ФУНКЦИЯ МЕНЯЕТ МЕСТАМИ БАЙТЫ В СЛОВЕ,
 .Descr
```

```
которое передается ей в качестве параметра
          unsigned i - преобразуемое слово
 .Return Преобразованное слово
unsigned IntSwap(unsigned i) {
     return((i>>8) | (i & 0xff)<<8);
 . Name
           IPXRelinquishControl
 .Title
          Передать управление IPX при ожидании
 .Descr
           Функция используется при ожидании
           завершения приема через опрос поля InUse
           блока ЕСВ
 . Params Не используются
 .Return Huyero
**/
void IPXRelinquishControl(void) {
     struct IPXSPX_REGS ireqs;
     ireqs.bx = IPX_CND_RELINGUISH_CONTROL;
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
// Функция для печати содержимого принятого пакета конфигурации.
void ECB::PrintDiagnostics(void) {
     int i, 1, k, networks, component:
// Печатаем конфигурацию только для тех ECB, в поле InUse которых
// стоит нулевое значение, т.е. если был принят пакет.
           if(!_ecb.InUse) {
// Распечатываем версию диагиостической поппержки, номер сокета пля
// SPX-диагностики и количество компонентов программного
//обеспечения, работающего на станции.
                printf("\n%d.%d\t%d\t%d\t\t",
                     Rep. Maiver, Rep. Minver,
                     Rep.Socket, Rep.NumberOfComponents);
// Распечатываем номер сети, из которой пришел дакет конфигурации.
                for(i=0;i<4;i++) {
                  printf("%02.2X",(unsigned char)
                     IPXHeader->_ipx_header.SourceNetwork[i]);
                printf("\t"):
```

```
// Распечатываем сетевой адрес станции, из
// которой пришел пакет конфигурации.
                for(1=0;1<6;1++) {
                  printf("%02.2X", (unsigned char)
                      IPXHeader-> ipx_header.SourceNode[i]);
                printf("\n\n");
// для каждого программного компонента распечатываем его название.
                for(i=0;i<Rep.NumberOfComponents;) {
                      switch(component=Rep.Buffer[i]) {
                            printf("\tHpansep IPX/SPX\n");
                            1++:
                            break:
                      case 1:
                            printf("\tHpassep mocra\n");
                            break:
                      case 2:
                            printf("\tДрайвер сетевой оболочкн\n");
                            break:
                      case 3:
                            printf("\tCeresas oбonowka\n");
                            1++1
                            break;
                       case 4:
                            printf("\t0болочка VAP\n");
                            break;
// Для мостов н серверов дополнительно выводим количество
 // подключенных к ним сетей, тип каждой сетн, номера подключенных
 // сетей и сетевые адреса адаптеров.
                       case 5: case 6: case 7:
                            switch(component) {
                            case 5:
                                  printf("\tBыделенный мост\n");
                                  break:
                            case 6:
                                  printf("\tФайл-сервер/виутренний
                                             MOCT\n");
                                  break;
                            case 7:
                                  printf("\tНевыделенный сервер\n");
                                  break:
```

```
// Количество подключенных сетей
                          printf("\t\tПодключено сетей: %d",
                                (unsigned char)Rep.Buffer[i]):
                          networks = Rep.Buffer[i];
                          1+++
// Пля каждой сети печатаем ее тип,
// номер сети и сетевой апрес апалтера.
                         for(j=0;j<networks;j++) {
// Тип сети
                                printf("\n\t\t\tTHE ceru: %d\t",
                                    (unsigned char)
                                     Rep.Buffer[i++]);
// Номер сети
                                for(k=0:k<4:k++.i++) {
                                  printf("%02.2X",(unsigned char)
                                    Rep. Buffer[i]);
                                printf("\t");
// Сетевой адрес адалтера
                                for(k=0:k<6:k++.i++) {
                                  printf("%02.2X", (unsigned char)
                                     Rep. Buffer(il):
                          printf("\n");
                          break:
```

Приведем образец листинга, выдаваемого программой в стандартный поток вывода: *NetView* v1.0, (C) Фролов А.В., 1993

Попожните немного...

```
Конфигурация сети:
Версия Сокет
               Компоненты
                                      Соть
                                                   Узел
1.0
      576
                                      00000010
                                                   0000000000001
               Ilpağsep IPX/SPX
               Драйвер моста
               Файл-сервер/внутренний мост
               Попключено сетей: 3
                   Тил сети: 1
                                     00000010
                                                   000000000001
                   Тип сети: 0
```

00000013

48450000456C

ΔΝΑΛΟΓ-ΜΗΦΗ*

		Тип сети: 0	00000012	4845000047C7	
1.0	576	3	000000E	000000000001	
1.0	0.14	Драйвер IPX/SPX			
		Прайвер моста			
,		файл-сервер/виутрен	иий мост		
		Подключено сетей: 2			
		Тип сети: 1	000000E	000000000001	
		Тип сети: 0	00000012	008428801E9D	
1.1	320	3	00000012	008058801C82	
		Драйвер IPX/SPX			
		Драйвер сетевой обс	почки		
		Сетевая оболочка			
1.1	320	3	00000012	484500004666	
		Драйвер IPX/SPX			
		Драйвер сетевой обс	почки		
		Сетевая оболочка			
1.0	320	3	00000012	484500004889	
		Драйвер IPX/SPX			
		драйвер сетевой обс	олочки		
		Сетевая оболочка			
1.1	320	3	00000012	008058801F0F	
		Драйвер IPX/SPX			
		Драйвер сетевой об	олочки		
		Сетевая оболочка			
1.1	320	3	00000012	000561E5D284	
		Драйвер IPX/SPX Драйвер сетевой об	OWOHEN		
		Дранвер сетевои оо Сетевая оболочка	имропо		
	200	3	00000012	008058801E1D	
1.1	320	-	0000012	030030001210	
		Драйвер IPX/SPX	OWOUNIE		
		Драйвер сетевой об Сетевая оболочка	илиропо		
		3	00000012	484506004726	
1.1	320	-	00000012	101300001/20	
		Драйвер IPX/SPX			
		Драйвер сетевой об Сетевая оболочка	олочки.		
		3	00000012	008058801EB5	
1.1	320	-	00000012	000030001EB3	
		Драйвер IPX/SPX			
		Драйвер сетевой об Сетевая оболочка	ONO 4KB		
	200	3	00000012	484556004705	
1.0	320	-	00000012	404336004703	
		Драйвер IPX/SPX			

Драйвер сетевой оболочки Сетевая оболочка

Из приведенного листнита видно, что в сети имеются два файл-сервера и 9 рабочих станций. Все рабочие станции находятся в сети 00000012. К этой же сети подключены оба файл-сервера. Первый в списке файл-сервер подключен к сетьм 00000012 и 000000013, следовательно, этот файл-сервер является внутренним мостом между сетьм 00000012 и 00000010.

Обратите винмание, что для двух файл-серверов, имеющихся в сети, указан тип сети 1 и номера сетей 10h и 0Eh. Это так называемые внутренние июмера сетей, которые задавались при генерации Novell NetWare версии 3.11. Физические сети имеют в нашем случае номера 12 и 13.

2.8. Настройка параметров ІРХ

Мы уже говорили, что драївер протоколов IPX/SPX для MS-DO\$ реализован в висе резидентной программы. В версии 3.11 операционной системы Novell NetWare на рабочих станциях MS-DO\$ (пспользуется программа ірході.com.

При запуске этой программы вы можете указать параметры "d" и "a". Если указывается параметр "d", на рабочей станиви не запужаеть диагостический серме, что экономит примерно 4 Кбайт память. Если же указывается параметр "a", в память затружается только драймер протокола IPX, а драймер протокола SPX и диагностический сервие не запужаются. При этом сосбождается 8 Кбайт основной память.

Однако учтите, что такие сетевые утплитьь, как RCONSOLE и NVER, требуют присутствия драйвера протокола SPX и диагностического сервиса.

Заметим также, что вы можете менять некоторые параметры драйверов IPX и SPX. Для этого в первых строках файла пецебр, дасположению о в каталоге CVNET (см. предащущий том "Библиотеки системного программиста") можно указывать параметры: IPX RETRY COUNT Параметр определяет, сколько раз будет выполнена повтор-

ная передача пакета, прекае чем будет сцепам вывод о невозможности его передачи. Сам протоком ТРХ не выполняет повторные передачи (так как этот протоком те гарактирует доставку передаваемых пакетов), но это значение используется протоколами боже высокого уровия, реализованными на бляе ТРХ, в частности протокалом БРХ. По умогчанно пакет передается 20 раз.

IPX SOCKETS

Параметр определяет максимальное количество сокетов, которые программа может открыть на рабочей станции. По умолчанию можно открыть 20 сокетов.

Например, для увеличения числа доступных сокетов до 50 добавьте в начало файла net.cfg строку IPX SOCKETS=50.

Составляя документацию по установке разрабатываемого вами сетевого программного обеспечения, не забудьте упомянуть о том, как надо настранвать параметры протокола IPX (если такая настройка необходима для нормальной работы вашей программы).

"ДИАЛОГ-МИФИ"

ПРОТОКОЛ SPX

Для некоторых приложений (например, для програмы, передающих файлы между рабочные станцивам) удобнее использовать сетемой прогоков более высокого уровия, обеспечивающий гарантированную доставку пакетов в правильной последовательности. Разумеется, ваша програмы может сама следить а тем, чтобы все переданные пакеты были приняты. Одижеь в этом стучае вам придется делать собтеменную надстройку над протоколом IPX - собственный прогокол передачи данных.

Предсие чем принять решение о создании собственного протокола, изучите протокол SPX — протокол последовательного обмена пакетами (Sequenced Packet Exchange Protocol), разработанный Novell. Возможно, что протокол SPX удовлетворит потребности вашей программы в гарантированной передаче данных по сети.

3.1. Формат пакета SPX

Пакет, передвавемый при помощи протокола SPX, имеет более длинный заголовок. Дополнительно к 30 байтам стандартного заголовка пакета IPX добавляется еще 12 байт (рис. 4).




Рис. 4. Формат заголовка пакета SPX

Приведем структуру заголовка пакета SPX для использования в программах, составленных на языке Си:

```
struct SPX_HEADER (
          unsigned int
                          Checksum;
          unsigned int
                          Length:
          unsigned char
                          TransportControl;
          unsigned char
                          PacketType;
          unsigned char
                          DestNetwork[4]:
          unsigned char
                          DestNode[6];
          unsigned int
                          DestSocket;
          unsigned char
                          SourceNetwork[4]:
          unsigned char
                          SourceNode[6];
          unsigned int
                          SourceSocket:
  ------Специфическая пля SPX часть --
          unsigned char ConnControl;
          unsigned char DataStreamType:
          unsigned char SourceConnID[2];
          unsigned char DestConnID[2];
          unsigned char SequenceNumber[2];
          unsigned char AckNumber[2];
          unsigned char AllocationNumber[2]:
```

Поле ConnControl можно рассматривать как набор битовых флагов, управляющих передачей данных по каналу SPX:

Биты	Назначение
01h-08h	Зарезервировано
10h	End-of-Message. Этот бит может использоваться программой для ситнализации окончания передачи данных. Драйвер SPX передает этот бит программе в неизмениом виде, причем сам драйвер прото- кола SPX этот бит инторирует
20h	Attention. Этот бит игнорируется драйвером SPX и передается в неизменном виде программе
40h	Acknowledgement Required. Бит используется драйвером SPX. Вам не следует модифицировать его значение
80h	System Packet. Этот бит устанавливается драйвером SPX при пере- даче системных пакетов, которые используются самим драйвером и не передаются в програмыу пользователя

Поле DataStreamType также состоит из однобитовых флагов, которые используются для классификации данных, передаваемых или принимаемых при помощи протокола SPX. Приведем возможные значения поля DataStreamType: Биты Назначение

00h-FDh	Эти значения игнорируются драйвером SPX и могут быть использо-
	ваны программой произвольным образом
FEh	End-of-Connection. Когда программа вызывает функцию, закрываю-
	шую SPX-канал, драйвер SPX посылает партнеру по связи последний
	пакет, в поле DataStreamType которого записано значение FEh. Это

служит требованием завершить связь и закрыть канал

FFh End-of-Connection-Acknowledgement. Это значение отмечает пакет, подтверждающий завершение связи. Такой пакет является системным и не передается в программу пользователя

Поле SourceConnID содержит номер канала связи передающей программы, присвоенный драйвером SPX при создании канала связи. Этот номер должен указываться функции передачи пакета средствами SPX.

Поле DestConnID содержит номер канала связи принимающей стороны. Так как все пакеты приходят на один номер сокета и могут принадлежать разным каналам связи (на одном сокете можно открыть несколько каналов связи), вам необходимо элассифицировать приходящие пакеты по номеру канала связи.

Поле SeqNumber содержит счетчик пакетов, переданных по каналу в одном направлении. На каждой стороне канала используется свой счетчик. После достижения значения FFFFh счетчик сбрасывается в нуль, после чего процесс счета продожжется.

Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

Поле AckNumber содержит номер следующего пакета, который должен быть принят драйвером SPX.

Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

Поле AllocNumber содержит количество буферов, распределенных программой для приема пакетов.

Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

3.2. Блок ЕСВ

Для протокола SPX используется точно такой же блок ECB, что и для протокола IPX.

3.3. Функции SPX

3.3.1. Инипиализация SPX

SPXCheckInstallation

Hа входе: BX = 10h. AL = 00h.

AL = 00h.

На выходе: AL = Код завершения:

00h - SPX не установлен;

FFh - SPX установлен.

ВН = Верхний (major) номер версии SPX.
ВL = Нижний (minor) иомер версии SPX.

 СХ = Максимальное количество каналов SPX, поддерживаемых прайвером SPX,

DX = Количество доступных каналов SPX.

Прежде чем использовать функции SPX, программа должна вызвать функцию SPXCheckInstallation для того, чтобы убедиться в наличии драйвера SPX.

3.3.2. Образование канала связи

SPXListenForConnection

На входе: BX = 12h

AL = Счетчик повторов попыток создать канал связи.

АН = Флаг включения системы периодической проверки связи

(Watchdog Supervision Required Flag). ES:SI = Указатель на блок ECB.

ES:SI = Указатель на блок ECB.

На выхоле: Регистры не используются.

Эта функция используется в паре с функцией SPXEstablishConnection для образования канала связи.

Программа-сервер вызывает SPXListenForConnection, передвява ей апрес блока ЕСВ. Этот блок будет использован для образования канала связи. Когда программа-елиент вызовет функцию SPXEstablishConnection, произойдет образование канала связи и в поле InUse блока ЕСВ будет записано изревое значение. Будет также вызывая соответизующия программа ESR, сели задане св апрес.

В блоке ЕСВ необходимо определить значение поля ESRAddress и указать номер сокета. Для каждого сокета вы можете образовать иесколько каналов.

Блок ЕСВ, апрес которого задан в регистрах ES:SI, ставится драйвером SPX во внутрениюю очередь блоков ЕСВ, ожидающих прихода пакетов от функций SPX Establis Connection, выдаваемых другими станциями, желающими образо-

После образования канала связи, когда в поле InUse будет записано нулевое значение, поле CCode блока ECB будет содержать код завершения:

-диалог-мифи-3 – 10 à 5 00 канал связи создан, ошлібок нет;

FFh указанный в ЕСВ сокет не был открыт:

FCh запрос SPXListenForConnection был отменен функциями

IPXCancelEvent или IPXCloseSocket (ESR не вызывается): EFh переполнилась внутренняя таблица номеров каналов связи; по тех пор. пока какой-нибудь канал не будет закрыт, вы не сможете образовать новые каналы

Перед вызовом функции SPXListenForConnection программа должна выделить хотя бы один ЕСВ для приема SPX-пакета. Это нужно сделать при помощи функции SPXListenForSequencedPacket (см. ниже описание функции).

Вам также надо задать в регистре АL счетчик повторов попыток создания канала связи и в регистре АН - флаг включения системы периолической проверки связи. Вы можете задать от 1 до 255 попыток или использовать значение по умолчанию, если запишете в регистр АL нулевое значение.

Если в регистр АН будет записано ненулевое значение, драйвер SPX будет периодически проверять работоспособность канала связи, передавая специальные тестовые пакеты. Если канал вдруг перестает работать, он разрывается и в ЕСВ, полготовленный для приема пакетов функцией SPXListenForSequencedPacket, в поле InUse проставляется нулевое значение. Поле CCode при этом будет содержать код ошибки EDh, а номер "испорченного" канала будет записан в первых двух байтах поля IPXWorkspace блока ECB.

SPXEstablishConnection

На вхоле: ВХ = 11h.

= Счетчик повторов попыток создать канал связи. = Флаг включения системы перноднуеской проверки связи

(Watchdog Supervision Required Flag).

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: AL = Промежуточный код завершения:

00h - выполняется попытка создать канал: FFh - указанный в блоке ECB сокет закрыт:

FDh - сбойный пакет: либо счетчик фрагментов не равен 1, либо размер фрагмента не равен 42;

EFh - переполнение локальной таблицы номеров каналов связи.

= Присвоенный номер канала.

Функция устанавливает канал связи с программой, предварительно вызвавшей функцию SPXListenForConnection.

Для функции необходимо подготовить блок ЕСВ и пакет в формате SPX, состоящий из одного заголовка. В блоке ЕСВ необходимо заполнить поля ESRAddress, Socket, счетчик количества фрагментов (нужен один фрагмент) и указатель на фрагмент размером 42 байта. В заголовке SPX-пакета необходныю заполнить поля DestNetwork, DestNode, DestSocket.

Кроме того, перед вызовом функцин SPXListenForConnection программа должна выделить хотя бы один ЕСВ для приема SPX-пакета. Это нужно сделать при помощи функцин).

Канал создается в два прнема.

На первом этапе проверяется возножность образования канала - проверяется наблица свобожного места в таблица номеров каналов, проверяется таблица сосетов, развие пакста. Если всее корошю, с целью повътки создать канал удаленному партнеру посылается пакст, после чего функция возвращает управление вытаващей ее программе. Регистр А.І. при этом содержит промежуточный код завершения. Если этот код равен нулю, можно переходить к ожиданию приема ответного пакста от партнера по созданию канала. Регистр DX при этом содержит номер приевоемного канала.

Если партнер отвечает соответствующим образом, в поле InUse блока ECB устанавливается нулевое значение. Если при этом в поле CCode также находится нулевое значение, канал считается созданным.

Номер канала удаленного партнера, который вы будете использовать для передачи ему пакетов функцией SPXSendSequencedPacket, находится в поле SourceComID блож ECP. Сохраните его для дальнейшего использования.

Если по каким-либо причинам канал создать не удалось, в поле CCode будет записан кол ошибки:

- 00h канал связи создан, ошибок нет;
- FCh запрос SPXListenForConnection был отменен функциями IPXCancelEvent или IPXCloseSocket (ESR не вызывается);
- FDh сбойный пакет: либо счетчик фрагментов не равен единице, либо размер фрагмента не равен 42;
- FFh указанный в ЕСВ сокет не был открыт;
- ЕFh переполнилась внутренняя таблица номеров каналов связи; до тех пор, пока какой-инбудь канал не будет закрыт, вы не сможете образовать новые канали.
- EDh адресат не отвечает или сообщает, что он не может создать канал; этот код может возникнуть либо как результат неисправности сетевого аппаратилог обеспечения, либо если функция SPXEstablishConnection была отменена при помощи функции SPXAbortConnection.

. Обратим ваше внимание на то, что для отмены создания канала необходимо пользоваться специально предназначенной для этого функцией SPXAboriConnection, а не функцией IPXCancelEvent.

3.3.3. Прием и передача пакетов

SPXListenForSequencedPacket

На входе: BX = 17h.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: Регистры не используются.

Функция обеспечивает прием пакетов средствами протокола SPX. При этом она ставит блок ECB, адрес которого передается через регистры ES:SI, в очередь на прием, после чето немедленно возвращает управление вызващией программе.

После того как пакет будет принят, в поле InUse блока ECB устанавливается нулевое значение, а в поле CCode - код завершения:

00h пакет принят без ошибок;

FCh запрос SPXListenForSequencedPacket был отменен функциями IPXCancelEvent или IPXCloseSocket (ESR не вызывается);

FDh переполнение пакета - принятый пакет имеет длину, которая превосхолит размер буферов, указанных в дескрипторах фрагментов;

EDh система периодической проверки связи обнаружила разрыв канала, номер разрушенного канала записан в первых двух байтах поля IPXWorksnace блока ECB:

Тh указанный в ЕСВ сокет не был открыт.

Перед выповом функции необходимо заполнить в ЕСВ поля ESRAddress, объесть счетик франментов и дескрипторы франментов. При этом первый франмент передаваемого пакста должен иметь длину не менее 42 байт - это буфер для приема стандартного заголовка SPX-пакста. Необходимо также открать используваний сожет поп помощи финкции IPXOpenSocket.

Обычно для приема пакстов используется несколько блоков ЕСВ. Все они поперавленьно ставятся в очередь функцией SPXListenForSequencedPacket. Для приема пакста драйвером SPX может быть использован любой соободиный блок ЕСВ. Не тарактируется, что блоки ЕСВ будут использованы можно в том порадке, в хотором оне ставнител в очередь функцией SPXListenForSequencedPacket.

Если принимается системный пакет, использованный блок ECB автоматически возвращается в очередь для приема пакетов.

Так как для обработки системных пакетов протокол гарантированной доставки SPX использует те же блоки ЕСВ, что и для приема прикладных пакетов, ваша программа должна обеенить достаточное количество блоков ЕСВ в очереди на прием пакетов.

Если принимается пакет, у которого в заголовке в поле DataStreamType находитез значение FEh, это означает, что передающая программа собпрается зваедышитя передаму и закрыть канал. При этом все блоки ECB, котавше в очеревына передаму пакетов (в которую они ставятся функцией SPXSendSequencedPacket, описанной ниже), отмечаются музевым значением в поле InUse и соответствующом кодом завериения в поле COde.

Программа может отменить ожидание завершения приема пакета для блока ЕСВ при помощи функции IPXCancelEvent, при этом она должна заново проинцицализировать поле ESRAddress перед повторным использованием этого блока ECB.

SPXSendSequencedPacket

BX = 16h. На вхоле:

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ

DX = Номер канала связн.

Регистры не используются. На выхоле: ---

Функция ставит блок ЕСВ, адрес которого указан в регистрах ES:SI, в очередь на передачу, после чего немедленно возвращает управление вызвавшей программе.

Перед вызовом функции программа должна заполнить поле ESRAddress, счетчик фрагментов и дескрипторы фрагментов блока ECB, а также бит End-Of-Message в поле ConnControl и поле DataStreamType в заголовке пере-

даваемого пакета. Разумеется, заголовок должен иметь длину 42 байта. В регистр DX необходимо загрузить номер канала, используемый партнером.

В отличне от средств передачи пакета протокола IPX успешное завершение передачн пакета, инициированной функцией SPXSendSequencedPacket, гарантирует доставку пакета партнеру. Если партнер не успевает принимать передаваемые пакеты, они ставятся в очередь на передачу, чем обеспечивается правильная последовательность доставки пакетов.

После завершения передачи пакета поле InUse блока ЕСВ имеет нулевое значение. Если определена программа ESR, она вызывается. В поле CCode нахолится кол завершения:

пакет был передан и успешно принят партнером; nnh

- FCh указанный в ЕСВ сокет был закрыт, программа ESR не вызывается; сбойный пакет: либо счетчик фрагментов равен нулю, либо размер FDh
- первого фрагмента меньше 42 байт, либо размер всего пакета больше 576 байт:
- EFh. неправильное значение в регистре DX;
- либо система периолической проверки связи обнаружила разрыв кана-EDh да, дибо канал был уничтожен функцией SPXAbortConnection (номер разрушенного канала записан в первых двух байтах поля IPXWorkspace
- улаленный партнер закрыл канал без полтверждения приема этого паке-ECh та, при этом SPX не может гарантировать, что переданный пакет был успешно принят партнером перед тем, как канал был закрыт.

Для отмены передачн пакета нельзя использовать функцию IPXCancelEvent. Вместо нее необходимо использовать функцию SPXAbortConnection.

3.3.4. Разрыв канала связи

SPXTerminateConnection

На вхоле:

BX = 13h.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

DX = Номер канала связи.

На выходе:

Регистры не используются,

Функция посылает удаленному партнеру пакет, который состоит из одного заголовка. В поле DataStreamType этого заголовка находится значение FEh. которое говорит партнеру о том, что необходимо закрыть канал. Сразу после вызова функция возвращает управление вызывавшей ее программе.

Перед вызовом функции программа должна заполнить поле ESRAddress. счетчик фрагментов (в пакете должен быть один фрагмент размером 42 байта) и дескриптор фрагмента блока ЕСВ.

В регистр DX необходимо загрузить номер канала, используемый партнером. После завершения процесса закрытия канала в поле InUse блока ЕСВ проставляется нулевое значение и вызывается программа ESR (если она была задана). В поле CCode проставляется код завершения:

канал был успешно закрыт:

FDh сбойный пакет: либо счетчик фрагментов не равен единице, либо размер фрагмента меньше 42 байт:

неправильное значение в регистре DX; EEh

EDh канал закрылся с ошибкой, при этом удаленный партнер не прислад пакет, подтверждающий закрытие канала. При этом SPX не гарантирует, что партнер успешно закрыл канал со своей стороны;

ECh удаленный партнер закрыл канал без подтверждения команды закрытия канала, при этом SPX не может гарантировать, что партнер вызвал

функцию, закрывающую канал.

После закрытия канала освобождается место в таблице номеров каналов. Программа может открывать новые каналы.

Заметим, что для отмены ожидания завершения процесса закрытия канала необходимо использовать функцию SPXAbortConnection, а не IPXCancelEvent.

SPXAbortConnection

На вхоле: 14h.

DX Номер канала связи.

Регистры не используются. На выхоле:

Функция разрывает канал связи без "согласования" с партнером. Данная функция должна использоваться только в катастрофических случаях, когда невозможно выполнить нормальную процедуру закрытия канала.

После вызова этой функции во всех ЕСВ, относящихся к данному каналу в поле CCode проставляется значение EDh.

3.3.5. Проверка состояния канала

SPXGetConnectionStatus

На входе: BX = 15h.

DX = Номер канала связи.

ES:SI = Указатель на буфер размером 44 байта.

На выходе: AL = Код завершения:

00h - канал активен;

EEh - указанный канал не существует.

С помощью функции SPXGetConnectionStatus программа может проверить состояние канала. Если канал существует, в буфер, адрес которого задан в репетерах Еб.SI, записывается информация о состоянии канала.

Приведем формат буфера в виде структуры:

```
struct CSB {
     unsigned char ConnectionState:
     unsigned char ConnectionFlags;
     unsigned char SrcConnectionID[2];
     unsigned char DestConnectionID[2];
     unsigned char SeqNumber[2];
     unsigned char AckNumber[2];
     unsigned char AllocNumber[2];
     unsigned char RemoteAckNumber[2];
     unsigned char RemoteAllocNumber[2];
     unsigned char ConnectionSocket[2];
     unsigned char ImmAddress[6];
     unsigned char DestNetwork[4]:
     unsigned char DestNode[6];
     unsigned char DestSocket[2];
     unsigned char RetransmissionCount[2];
     unsigned char EstimatedRoundtripDelay[2];
     unsigned char RetransmittedPackets[2];
     unsigned char SuppressedPackets[2];
```

Все поля в этой структуре имеют "перевернутый" формат, в котором младшие байты записаны по старшему адресу.

Поле ConnectionState отображает текущее состояние канала:

- 01h драйвер SPX находится в состоянии ожидания приема пакета, посылаемого функцией SPXEstablishConnection;
- 02h драйвер SPX пытается создать канал с удаленной рабочей станцией после вызова функции SPXEstablishConnection;
- 03h канал создан;
- 04h канал закрыт.

Поле ConnectionFlags содержит флаги, которые используются драйвером SPX для управления каналом. Бит О2h, в частности, управляет использованием системы периодической проверки связи. Если этот бит установлен в единицу, для данного канала выполняется периодическая поверска связи.

Поле SrcConnectionID содержит номер канала, присвоенный локальной станции. Это тог самый номер канала, который надо загружать в регистр DX перед использованием функций SPX.

Поле DestConnectionID содержит номер канала, присвоенный программе, работающей на удаленной станции.

Поле SeqNumber содержит последовательный номер, который SPX будет использовать для пересылки следующего пакета по каналу.

Поле AckNumber содержит последовательный номер следующего пакета, который должен быть принят по каналу от удаленной станции.

Поле AllocNumber используется драйвером SPX для контроля за пакетами, которые были переданы, но для которых еще не пришло подтверждение о присме. В нем содержится количество свободных буферов, распределенных для приема пакетов.

Поле RemoteAckNumber содержит номер следующего пакета, который должен быть принят на удаленной станции от локальной станции.

Поле RemoteAllocNumber имеет назначение, аналогичное назначению доля AllocNumber, но относится к удаленной станции.

Поле ConnectionSocket содержит номер сокета, который используется драйвером SPX для приема и передачи пакетов по данному каналу.

Поле ImmAddress содержит физический сетьвой апрес станции, которой будут передаваться пакеты. Если станция-апресат находится в другой сети, в этом поле будет находиться апрес моста, через который пакет сможет дойти до апресата.

Поля DestNetwork, DestNode, DestSocket содержат компоненты полного сетевого авреса уделенной станиция, с которой локальная станция работает по данному ханалу, - номер сент, физический аврес станции в сети и номер со

В поле RetransmissionCount находится максимальное значение количества повторных передач пакетов, по достижении которого SPX делает вывод о невозможности завершения передачи.

Поле Estimated RoundtripDelay содержит время (в тиках таймера), в течение которого SPX ждет прихода подтверждения приема пакста от удаленной станции. По истечении этого времени SPX начинает выполнять повторную передаму пакста.

Поле RetransmittedPackets содержит количество выполненных повторных передач пакета.

Поле SuppressedPackets содержит количество отвергнутых пакетов. Пакеты могут быть отвергнуты, если они уже были приняты ранее или в настоящий момент нет свободных ЕСВ для их принема.

3.4. Простая система "клиент-сервер" на базе SPX

Приведем простейший пример, демонстрирующий использование основных функций SPX. Этот пример сделан на базе предвизущего, в котором две протраммы - жлиент и сервер - общались между собой с помощью протокога IPX.

После определения наличия драйвера IPX и получения адреса его API программа-сервер с помощью функции SPXCheckSPXInstallation() определяет присутствие драйвера протокола SPX.

Затем открывается сокет для протокола IPX, подготавливается ЕСВ для прием пакета от клиента. Этот пакет будет передаватке с помощью протокола IPX и предназначем для определения дреса клиента. Аналогично предваршаму примеру программа-клиент посклает пакет в текущую сеть с номером 00000000 по авресу ЕГЕТЕТЕТЕТЕТЕТЬ, т. е. всем станивым текущей сети. После того, как программасервер примет этот пакет, она сохранит в области памяти ClientimnAddress непосредственный агрес станиции, на которой пработает программа-клиент.

После этого программа-сервер, пользуясь полученным непосредственным адресом, посылает клиенту ответный IРХ-пакет, сообщая о том, что сервер принял пакет от клиента.

Далее программа-сервер открывает сще один сокет, который будет использоваться протоколом SPX. Напомины, что для работы с протоколами IPX и SPX необходимо выделять разные сокеты.

Открыв сокет, сервер подготавливает блок ЕСВ для приема SPX-пакета от клиента. В поле непосредственного адреса копируется непосредственный адрес клиента, полученный после приема от него IPX-пакета. Запрос на создание канала выдает функция SPXListenForSequencedPacket().

Палее программа-сервер подготавливает в структуре ConnECB блок ECB для создания канала и вызывает функцию создания канала с принимающей стороны SPXListenFoConnection().

После создания канала программа-сервер ожидает прихода SPX-пакета, проверяя в шикле содержимое поля InUse блока LsECB, распределенного ранее функцией SPXListenForSequencedPacket() для приема SPX-пакетов.

После прихода SPX-пакета сервер закрывает оба сокета и завершает свою работу.

"ДИАЛОГ-МИФИ"

```
#include <stdlib.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "ipx.h"
#include "spx.h"
#define BUFFER SIZE 512
void main(void) {
// Используем сохет 0х4568
     static unsigned IPXSocket = 0x4567:
     static unsigned SPXSocket = 0x4568:
// Этот ЕСВ используется для приема пакетов и для их передачи.
     struct ECB RXECB:
     struct ECB ConnECB, LsECB;
// Заголовки принимаемых и передаваемых пакетов
     struct IPX_HEADER RxHeader, TxHeader;
     struct SPX_HEADER ConnHeader, LsHeader;
// Буферы для принимаемых и передаваемых пахетов
     unsigned char RxBuffer[BUFFER_SIZE];
     unsigned char TxBuffer[BUFFER_SIZE];
     struct SPXParams Params:
     unsigned char ClientImmAddress[6];
     printf("\n*Cepsep SPX*, (C) Фролов A., 1993\n\n");
// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем
// адрес точки входа его API
     if(ipx_init() != 0xff) {
          printf("IPX se sarpymes!\n"); exit(-1);
} .
 if( SPXCheckSPXInstallation(&Params) != 0xFF) {
          printf("SPX se sarpyxeu!\n"); exit(-1);
// Отхрываем сокет, на котором мы будем принимать пакеты
     if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &IPXSocket)) (
          printf("Ошибха при открытии сокета IPX\п");
          exit(-1):
// Подготавливаем ЕСВ для приема пахета
     memset(&RxECB, 0, sizeof(RxECB)):
     RYFCR Socket
                             = IntSwap(IPXSocket);
     RxECB.FragmentCnt
                            = 2;
     RxECB.Packet[0].Address = &RxHeader:
     RxECB.Packet[0].Size = sizeof(RxHeader);
     RxECB.Packet[1].Address = RxBuffer;
```

```
- BUFFER SIZE:
    RxECB.Packet[1].Size
    TPXListenForPacket(&RxECB);
    printf("Ожидание запроса от клиента\n");
    printf("Для отмены нажмите любую клавишу\n");
    while(RxECB.InUse) {
          IPXRelinquishControl();
          if(kbhit()) {
               getch();
               RxECB.CCode = 0xfe;
               break:
     if(RxECB.CCode == 0) {
          printf("Принят запрос от клиента '%s'\n", RxBuffer);
          printf("Для продолжения нажмите любую клавишу\n");
          getch();
          memcpv(ClientImmAddress, RxECB.ImmAddress, 6);
// Подготавливаем ЕСВ для передачи пакета
// Поле ImmAddress не заполняем, так как там уже находится адрес
// станции клиента. Это потому, что мы только что приняли от
// клиента пакет данных и при этом в ЕСВ установился непосред-
// ственный адрес станции, которая отправила пакет
                                  = IntSwap(IPXSocket);
           RxECB.Socket
           RxECB.FragmentCnt = 2;
          RxECB.Packet[0].Address = &TxHeader;
           RxECB.Packet[0].Size = sizeof(TxHeader);
           RxECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
           RxECB.Packet[1].Size
                                 = BUFFER_SIZE;
// Попготавливаем заголовок пакета
           TxHeader.PacketType = 4;
           memset(TxHeader.DestNetwork, 0, 4);
           memcpy/TxHeader.DestNode, RxECB.ImmAddress, 6);
           TxHeader.DestSocket = IntSwap(IPXSocket);
// Подготавливаем передаваемые данные
           strcpy(TxBuffer, "SPX SERVER *DEMO*");
// Передаем пакет обратно клиенту
           IPXSendPacket(&RxECB);
           printf("Связь с сервером установлена\n");
           printf("Cosgaem SPX-канал\n\n");
// Открываем сокет для работы с протоколом SPX
           if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &SPXSocket)) {
                 printf("Ошибка при открытии сокета SPX\n");
                 exit(-1);
```

"ДИАЛОГ-МИФИ"

```
// Подготавливаем ЕСВ для приема пакета
           memset(&LsECB, 0, sizeof(LsECB));
           LsECB. Socket
                                    = IntSwap(SPXSocket);
           memcpy(LsECB.ImmAddress, ClientImmAddress, 6);
           LsECB. FragmentCnt
                                   = 2;
           LsECB.Packet[0].Address = &LsHeader;
           LsECB.Packet[0].Size
                                  = sizeof(LsHeader);
           LsECB.Packet[1].Address = RxBuffer:
           LsECB. Packet[1].Size
                                  = BUFFER_SIZE;
           SPXListenForSequencedPacket(&LsECR):
// Подготавливаем заголовок пакета
           ConnHeader.PacketType = 5:
           ConnHeader.TransportControl = 0;
           memset(ConnHeader.DestNetwork, 0, 4):
           memcpy(ConnHeader.DestNode, ClientImmAddress, 6):
           ConnHeader.DestSocket = IntSwap(SPXSocket):
           memset(sConnECB, 0, sizeof(ConnECB)):
           ConnECB.Socket = IntSwap(SPXSocket);
           ConnECB. FragmentCnt.
           ConnECB.Packet[0].Address = &ConnHeader;
           ConnECB.Packet[0].Size
                                     = sizeof(ConnHeader);
// Ожидаем запрос на создание канала
           SPXListenForConnection(&ConnECB,0,0);
           while(ConnECB.InUse) {
                IPXRelinquishControl();
                if(kbhit()) {
                      qetch();
                      ConnECB.CCode = 0xfe:
                      break:
           if (ConnECB.CCode == 0) {
                printf("Канал %04.4X создан\n",
                      (unsigned)ConnECB.ConnectionId);
// Ожидаем прихода SPX-пакета от клиеита
          while(LsECB.InUse) {
                IPXRelinquishControl():
                if(kbhit()) {
                     getch():
                     LsECB.CCode = 0xfe:
                     break;
          if(LsECB.CCode == 0) {
```

```
printf("Daker OphHat: '%s'\n", ExBuffer);
// Закрываем сокеты
     IPXCloseSocket(&IPXSocket);
     IPXCloseSocket(&SPXSocket);
     exit(0);
```

Программа-клиент после проверки наличия драйверов IPX и SPX открывает два сокета для использования с протоколами IPX и SPX. Затем подготавливается блок ЕСВ для передачи "широковещательного" пакета по адресу FFFFFFFFFF в текущую сеть с номером 000000. На этот пакет должна откликнуться программа-сервер, если она работает в текущей сети.

После передачи пакета программа-клиент ожидает прихода пакета от сервера. Затем она подготавливает блок ЕСВ для приема SPX-пакета и ставит его в очередь на прием при помощи функции SPXListenForSequencedPacket().

Затем программа-клиент подготавливает блок ЕСВ для создания канала с программой-сервером и вызывает функцию создания канала с передающей стороны SPXEstablishConnection().

После того, как канал будет создан, в область памяти ConnID копируется идентификатор канала для использования при приеме и передаче SPX-пакетов. Далее программа-клиент подготавливает SPX-пакет и блок ЕСВ для передачи прог-

рамме-серверу и при помощи функции SPXSendSequencedPacket() передает пакет.

После передачи SPX-пакета программа-клиент закрывает оба сокета и завершает свою работу.

```
// RHCTHHT 13. KRHOHT SPX
// файл spxclien.c
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "ipx.h"
#include "spx.h"
// Максимальный размер буфера данных
*define BUFFER_SIZE 512
void main(void) {
```

```
// Булем работать с сокетом 0х4567
     static unsigned IPXSocket = 0x4567:
     static unsigned SPXSocket = 0x4568;
// ЕСВ для приема и передачи пакетов
     struct ECB RXECB, TXECB;
     struct ECB ConnECB, LsECB, SndECB;
// Заголовки принимаемых и передаваемых пакетов
     struct IPX_HEADER RxHeader, TxHeader;
     struct SPX_HEADER ConnHeader, LsHeader, SndHeader;
// Буферы для принимаемых и перепараемых панимх
     unsigned char RxBuffer(BUFFER SIZE):
     unsigned char TxBuffer(BUFFER SIZE):
     struct SPXParams Params;
     unsigned char ServerImmAddress[6];
     unsigned MyConnID, ConnID;
     unsigned rc:
     printf("\n*Knueur SPX*, (C) Фролов A., 1993\n\n");
// Проверяем наличие драйвера IPX и определяем
// адрес точки входа его АРІ
     if(ipx_init() != 0xff) {
           printf("IPX we sarpywew(\n"): exit(-1):
     if( SPXCheckSPXInstallation(&Params) != 0xFF) {
           printf("SPX we sarpywew!\n"); exit(-1):
// Открываем сокет, на котором мы будем
// принимать и передавать пакеты
     if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &IPXSocket)) {
           printf("Ошибха при открытии сокета\n"):
           exit(-1):
// Открываем сокет для протокола SPX
     if(IPXOpenSocket(SHORT_LIVED, &SPXSockett) (
           printf("Ошибка при открытии сокь.. SPX\n");
          exit(-1):
// Подготавливаем ЕСВ для передачи пакета
     memset(&TxECB, 0, sizeof(TxECB));
     TxECB.Socket
                             = IntSwap(IPXSocket);
     TxECB.FragmentCnt
                             = 2:
     TxECB.Packet[0].Address = &TxHeader.
     TxECB.Packet[0].Size = sizeof(TxHeader):
```

```
TxECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
                            - BUFFER SIZE:
     TxECB.Packet[1].Size
// Пакет предназначен всем станциям данной сети
     memset(TxECB.ImmAddress, 0xff, 6);
// Попготавливаем заголовок пакета
     TxHeader.PacketType = 4;
     memset(TxHeader.DestNetwork, 0, 4);
     memset(TxBeader.DestNode, 0xff, 6);
     TxHeader.DestSocket = IntSwap(IPXSocket);
// Записываем передаваемые данные
     strcpy(TxBuffer, "CLIENT *DEMO*");
// Передаем пакет всем станциям в данной сети
     IPXSendPacket(&TxECB);
// Попготавливаем ЕСВ для приема пакета от сервера
     memset(&RxECB, 0, sizeof(RxECB));
     RxECB.Socket
                             = IntSwap(IPXSocket);
                             = 2:
     RxECB.FragmentCnt
     RxECB.Packet[0].Address = &RxHeader;
     RxECB.Packet[0].Size = sizeof(RxHeader);
      RxECB.Packet[1].Address = RxBuffer;
      RxECB.Packet[1].Size
                            = BUFFER_SIZE:
      IPXListenForPacket(&RxECB);
      printf("Oжидание ответа от сервера\n");
     printf("Для отмены нажмите любую клавишу\n");
// Ожидаем прихода ответа от сервера
      while(RxECB.InUse) {
           IPXRelinguishControl();
           if(kbhit()) {
                 qetch();
                 RxECB.CCode = 0xfe;
                 breakt
      if(RxECB.CCode == 0) {
           printf("Принят ответ от сервера '%s'\n", RxBuffer);
 // Копируем сетевой адрес сервера
      memcpy(ServerImmAddress, RxECB.ImmAddress, 6);
 // Попготавливаем ЕСВ для приема пакета
      memset(&LsECB, 0, sizeof(LsECB));
                              = IntSwap(SPXSocket);
      LsECB.Socket
      memcpy(LsECB.ImmAddress, ServerImmAddress,6);
                              = 2:
       LsECB.FragmentCnt
 "ЛИАЛОГ-МИФИ"
```

```
LsECB. Packet[0]. Address = &LsHeader:
     LsECB.Packet[0].Size = sizeof(LsHeader);
     LsECB. Packet[1].Address = RxBuffer:
     LsECB.Packet[1].Size = BUFFER SIZE:
     SPXListenForSequencedPacket(&LsECB);
// Подготавливаем заголовок пакета
     ConnHeader.PacketType = 5;
     ConnHeader.TransportControl = 0:
     memset(ConnHeader, DestNetwork, 0, 4):
     memcpy(ConnHeader.DestNode, ServerImmAddress, 6);
     ConnHeader, DestSocket = IntSwap(SPXSocket):
     memset(&ConnECB, 0, sizeof(ConnECB));
     ConnECB.Socket = IntSwap(SPXSocket);
     ConnECB.FragmentCnt
                               - 1;
     ConnECB. Packet[0]. Address = &ConnHeader:
     ConnECB. Packet[0].Size
                              = sizeof(ConnHeader);
// Устанавливаем SPX-канал с сервером
     rc = SPXEstablishConnection(&ConnECB, &MyConnID, 0, 0);
     printf("Ожидание SPX-соединения с сервером\n");
     printf("Пля отмены нажмите любую клавишу\n"):
     if(rc == 0) {
          while(ConnECB, InUse) {
                IPXRelinquishControl();
                if(kbhit()) {
                     getch();
                     ConnECB.CCode = 0xfe;
                     break:
          }
// Копируем идентификатор канала для передачи пакета в сервер
     memcpy(&ConnID, &(ConnHeader.SourceConnID), 2);
     printf("Канал с сервером установлен, ConnID=%d\n",
          IntSwap(ConnID));
// Подготавливаем ЕСВ для передачи SPX-пакета
     memset(&SndECB, 0, sizeof(SndECB));
     SndECB.Socket
                              = IntSwap(SPXSocket):
     SndECB, FragmentCnt
                              = 2:
     SndECB.Packet[0].Address = &SndHeader;
     SndECB.Packet[01.Size
                              = sizeof(SndHeader):
     SndECB.Packet[1].Address = TxBuffer;
     SndECB.Packet[1].Size
                              = BUFFER_SIZE:
     memcpv(SndECB.ImmAddress, ServerImmAddress, 6):
// NORPOTABBURARM SATOROPOY DAYOTA
```

```
SndHeader.PacketType = 5;
    memset(SndHeader,DestNetwork, 0, 4):
    memcpy(SndHeader,DestNode, ServerImmAddress, 6):
    SndHeader.DestSocket = IntSwap(SPXSocket);
    SndHeader.TransportControl = 0:
    SndHeader.DataStreamType = 1;
// Записываем передаваемые данные
    strcpy(TxBuffer, "SPX/CLIENT *DEMO*");
// Передаем SPX-пакет
    SPXSendSequencedPacket(&SndECB, ConnID);
// Закрываем сокеты
    IPXCloseSocket(&IPXSocket);
     IPXCloseSocket(&SPXSocket):
    exit(0):
 В файле spx.c определены функции для работы с протоколом SPX (листинг 14):
// Листинг 14. Функции SPX.
// Файл врх.с
// (C) A. Frolov, 1993
// ------
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include "ipx.h"
#include "spx.h"
/**
 . Name
          SPXCheckSPXInstallation
 .Title
          Проверить присутствие протокола SPX
 .Descr
          Функция проверяет, загружен ли драйвер SPX
          и возвращает его параметры.
          struct *SPXParams - указатель на структуру,
          в которую будут записаны параметры SPX.
 Return FFh - протокол SPX загружен
          00h - протокол SPX не загружен
int SPXCheckSPXInstallation(struct SPXParams *Params) (
     struct IPXSPX_REGS iregs;
```

```
iregs.bx = SPX_CMD_INSTALL_CHECK:
     iregs.ax = 0:
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
     Params->SPXVersion = iregs.bx:
     Params->SPXMaxConnections = iregs.cx:
     Params->SPXAvailableConnCount = iregs.dx;
     return(iregs.ax & 0xFF);
          SPXListenForConnection
* .Name
* .Title Ожидание соединения с клиентом
* .Descr Функция выпает запрос на соепинение
          с клиентом, который должен для выполнения
          соединения вызвать функцию SPXEstablishConnection().
 .Params struct ECB *ConnECB - указатель на ECB,
                    заполиенное для установления соединения.
          unsigned char RetryCount - счетчик повторов;
          unsigned char WatchdogFlag - проверка связн.
* .Return Huvero.
**/
void SPXListenForConnection(struct ECB *ConnECB,
     unsigned char RetryCount, unsigned char WatchdogFlag) (
     struct IPXSPX REGS iregs:
     iregs.bx = SPX_CMD_LISTEN_FOR_CONNECTION;
     iregs.ax = RetryCount |
          ((unsigned)(WatchdogFlag << 8) & 0xff00);
     iregs.es = FP_SEG((void far*)ConnECB):
     iregs.si = FP_OFF((void far*)ConnECB);
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
/**
         SPXEstablishConnection
 . Name
 .Title Установление соединения с клиентом
 .Descr
          ФУНКЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ СОЕПИНЕНИЕ
          с клиентом, который должен для выполнения
          соединения вызвать функцию SPXListenForConnection().
* .Params struct ECB *ConnECB - указатель на ECB,
                    заполненияй пля установления соепинения.
          unsigned char RetryCount - счетчих повторов;
```

```
unsigned char WatchdogFlag - проверка связи.
* .Return Huyero.
int SPXEstablishConnection(struct ECB *ConnECB, unsigned *ConnID,
     unsigned char RetryCount, unsigned char WatchdogFlag) {
     struct IPXSPX_REGS iregs;
     ireqs.bx = SPX_CMD_ESTABLISH_CONNECTION;
     iregs.ax = RetryCount |
          ((unsigned)(WatchdogFlag << 8) & Oxff00):
     ireqs.es = FP_SEG((void far*)ConnECB);
     iregs.si = FP_OFF((void far*)ConnECB);
     ipxspx_entry( (void far *)&iregs ):
     *ConnID = iregs.dx;
     return(iregs.ax & 0xff);
 . Name
           SPXListenForSequencedPacket
 .Title
          Прием пакета SPX
 .Descr
           Функция выдает запрос на прием пакета SPX.
           struct ECB *LsECB - указатель на ECB,
 .Params
                     заполненияй для приема SPX-пакета.
 .Return Hagero.
void SPXListenForSequencedPacket(struct ECB *LsECB) {
     struct IPXSPX_REGS ireqs;
     iregs.bx = SPX_CMD_LISTEN_FOR_SEQUENCED_PACKET:
     iregs.es = FP_SEG((void far*)LsECB):
     ireqs.si = FP_OFF((void far*)LsECB);
     ipxspx_entry( (void far *)&ireqs );
 . Name
           SPXSendSequencedPacket
 .Title
           Перепача пакета SPX
 .Descr
           Функция выдает запрос на передачу пакета SPX.
 .Params struct ECB *TxECB - ykasatems na ECB,
                     заполненный для передачи SPX-пакета.
```

```
* .Return Huvero.
**/
void SPXSendSequencedPacket(struct ECB *TxECB.unsigned ConnID) (
    struct IPXSPX_REGS ireqs;
    iregs.bx = SPX CMD SEND SEQUENCED PACKET:
    ireqs.es = FP_SEG((void far*)TxECB);
    iregs.si = FP_OFF((void far*)TxECB);
    iregs.dx = ConnID:
    ipxspx_entry( (void far *)&iregs );
3
 В файле spx.h (листинг 15) определены константы, структуры данных и про-
тотины функций для работы с протоколом SPX:
// -----
// Листинг 15. Include-файл пля работы с SPX
// Файл spx.h
// (C) A. Frolov, 1992
#include <dos.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// -----
// Команды интерфейса SPX
// -----
#define SPX CMD INSTALL CHECK
                                   0x10
#define SPX_CMD_ESTABLISH_CONNECTION
                                   0x11
#define SPX_CMD_LISTEN_FOR_CONNECTION
#define SPX_CMD_TERMINATE_CONNECTION
                                   0x13
#define SPX_CMD_ABORT_CONNECTION
                                   0x14
#define SPX_CMD_GET_CONNECTION_STATUS
                                   0x15
#define SPX CMD SEND SEQUENCED PACKET
                                   0x16
define SPX_CMD_LISTEN_FOR_SEQUENCED_PACKET
                                       0×17
struct SPXParams {
    unsigned SPXVersion:
    unsigned SPXMaxConnections;
    unsigned SPXAvailableConnCount:
};
// Заголовок пакета SPX
struct SPX HEADER (
        unsigned int
                     Checksum;
        unsigned int
                     Length;
```

```
unsigned char
                          DestNetwork[41:
          unsigned char
                          DestNode[6];
          unsigned int
                          DestSocket:
          unsigned char
                          SourceNetwork[4]:
          unsigned char
                          SourceNode[6];
          unsigned int
                          SourceSocket:
// ------Специфическая для SPX часть -----
          unsigned char
                         ConnControl:
                         DataStreamType;
          unsigned char
          unsigned char
                         SourceConnID(21:
          unsigned char DestConnID[2];
          unsigned char SequenceNumber[2]:
          unsigned char AckNumber[2];
          unsigned char
                         AllocationNumber[2];
};
int SPXCheckSPXInstallation(struct SPXParams *Params);
void SPXListenForConnection(struct ECB *ConnECB,
     unsigned char RetryCount, unsigned char WatchdogFlag);
int SPXEstablishConnection(struct ECB *ConnECB, unsigned *ConnID.
     unsigned char RetryCount, unsigned char WatchdogFlag);
```

TransportControl;

PacketType:

3.5. Настройка параметров SPX

void SPXListenForSequencedPacket(struct ECB *LsECB);
void SPXSendSequencedPacket(struct ECB *TxECB, unsigned MyConnID);

unsigned char unsigned char

В разделе, посвящению мастройке параметров драйвера IPX, мы говорими с том, что при запуске программы ізулокі, отноможно указывать параметры Кела указывается параметр "d", на рабочей станции не загружается диагностический сервис. Если же указывается параметр "a", в память не загружаются драйвер протокола SPX и диагностический сервис.

В документации на вашу программу следует указать о том, какие параметры мом использовать при загруже ірході.com. В частности, если ваша программа использует протокол SPX, параметр "å" задавать нельзя.

Для изменения режима работы драпвера SPX в первых строках файла net.cfg, расположенного в каталоге C:NET (см. предыдущий том "Библиотеки системного программиста"), можно указывать параметры:

SPX ABORT TIMEOUT Время в тиках системного таймера, в течение которого драйвер SPX будет ожидать прихода ответа от

рого драйвер SPX будет ожидать прихода ответа от партнера по каналу, прежде чем будет сделан вывод о невозможности работы с каналом. После истечения этого времени канал будет закрыт.

По умолчанию драйвер ждет 540 тиков, что соответствует примерно 30 с.

SPX CONNECTIONS Параметр определяет максимальное количество кана-

лов, которые могут быть созданы на рабочей станции. По умолчанию можно создавать максимально 15

KAHAJOB.

SPX LISTEN TIMEOUT Hadameti

Параметр задает время, в течение которого драйвер SPX будет ждать прихода пакста от партиера. Если за это время пакст не придет, драйвер будет посыпать паксты для проверки работоспособности канала. По умолчанию это время равио 108 тикам, что составляет примерию 6 с.

SPX VERIFY TIMEOUT Этот параметр задает период времени, с которым драйвер SPX передает пакеты для проверки работо-

способности канала связн. По умолчанию проверочные паксты передаются с интервалом 54 тика (примерно 3 с).

Например, для увеличения числа доступных каналов до 25 добавьте в начало файла net.cfg строку.

SPX CONNECTIONS=25

ПРОТОКОЛ NETBIOS

Последний протокси, который мы рассмотрым в нашей имие, «протоком NETBIOS (мечьми Ваксі прири/Оприд Украт» – базовая сстевая система ввода/мьюда), разработаннамі ІВМ. Этот протокой работает на трех уровнях семпуровненой модели ОSI; сстемы уровне, транспортимы уровне и на уровне клиялов связи. Уровне, квализм связим собстеннам трематиры модели собстеннам трематиры модели собстеннам трематиры модели при станциях в рамках канала связи или сессия. NETBIOS может обеспечить интерфейс более высокого уровня, чем протоколи IPX и SP.

Протокол NETBIOS поддерживается в сетях IBM (IBM PC LAN), Novell NetWare, Містокой Windows for Workgroups и в других сетях. К сожавению, нет единого стандарта на протокол NETBIOS, поэтому в сстемо программном обеспечении разных фирм используются разные интерфейсы для акадова кольяни PETBIOS

С нашей точки зрения, наибольший интерес представляет применение NETBIOS в сетях Novell NetWare и Microsoft Windows for Workgroups. Мы рассмотрим основные возможности NETBIOS, связанные с передачей данных между рабочими станцизами в пределах одного логического сегмента сети.

Для работы с протоколом NETBIOS в сетях Novell NetWare необходимо запустить специальный змулятор NETBIOS - программу netbios.exe, входящую в комплект поставки Novell NetWare. Эта программа змулирует протокол NETBIOS с использованием уже знакомых нам протоколо IPX/SPX.

Использовать NETBIOS проще, чем IPX или SPX. Однако, так как в среде Novell NetWare нужен специальный змулятор NETBIOS, эффективность работы программы может снизиться. Кроме того, для змулятора нужна дополнительная память, так как он реализован в виде резидентной програмы.

4.1. Адресация станций и программ

Как вы поминте, для идентификации рабочей станции протоколы IPX и SPX используют номер сети, адрес станции в сети и сокет. Адрес станции определется на аппаратном уровье и представляет собой число динной 6 байт. Номер сети занимает 4 байта. Сокеты выследяются динамически драйвером протокола IPX или могут бакть получены выследяются динамически драйвером протокола IPX или могут бакть получены выследяются динамически драйвером протокола IPX или могут бакть получены выследяются динамически драйвером протокола IPX или могут бакть получены выследяются динамический динамически

Протоког NETBIOS использует другой межанизм даресации станций и програмы. Для адресации станции используются нявена размером 16 байт. Каждая станция имеет одно постополное имя (регипаненt папе), которое образуется на аппаратиюто адреса добаменнем к нему слева десяти изденьку байт. Кроме постоянного имента протоког NETBIOS отволькате добавати, (и удалять) обменяе имена и арупповые имена. Обычные имена служат для идеитификации рабочей станция, и арупповые могут служить для посылки пакство допороженно нескольким станциям в сети. Постоянное имя удалить нельзя, так как оно полностью определяется аппаратымо боспеченные станции.

При добавлении обычного вмени протокол NETBIOS опрашивает всю сеть для проверки уникальности имени. Групповое имя может быть одинаковое на нескольких станциях, поэтому при добавлении группового имени опрос сети не выполияется.

После добавления нового имени этому имени присваивается так называемый имер имени (патъе number), который используется для передачи данных по сети.

Сравнивая метолы адресации, используемые протоколами IPX/SPX и NETBIOS, негрудно заменть, что метод адресации протокола NETBIOS более удобен. Вы можете адресовать двиные не только одной станции (как в IPX и SPX) или всем станциям срязу (как в IPX), но и группам станций, изекощим одинаковое групповое имя. Это может быть удобно, если в сети работают несколько групп пользователей, которых интексивно объемняются данными изслу собой.

Друтим преимуществом схемы адресации протокола NETBIOS перед схемой адресации протоколо IPX/SPX можно считать отсутствие необходимости получать в фирме Novell свой собственный номе сокста для ментификации вашего программного обеспечения. Вы можете придумать свое собственное уникальное групповое изия, включающее, например, название программы и вашей фирмы, и использовать его для работы по схеме клиент-есрвер.

4.2. Работа с протоколом NETBIOS

Протокоя NETBIOS предоставляет программым интерфейс для передначи двинки ки уровне датаграмм и на уровне каналов сакит. Дил въвлова NETBIOS программы должна создать в пазакти управляющий блок, который называется NCB (Network Control Block - сетевой управляющий блок). Адрес заполненного блока NCB передается переднавиню INT 5Ch, в рамках которого и реализовам интерфейс протокола NETBIOS. Есть также альтериативный интерфейс, реализованный в рамаках прерывания INT 2Ah, который поддерживается змулятором NETBIOS, разработаниям фирмой Novell, а также операционной системой Windows for Workgroups весерии 3.1.

4.2.1. Проверка присутствия NETBIOS

Первое, что должна сделать программа, желающая воспользоваться протокодом NETBIOS, - проверить наличие в системе интерфейса NETBIOS.

Ниже приведена программа, которая определяет, установлен ли драйвер NETBIOS.

С помощью функции getvect() программа получает указатель на обработчик прерывания INT 5C. Это прерывание непользуется для выязова NETBIOS. Если сегментная компонента адреса равна и для опи F000h, обработчик прерывания не установлен или установлена заглушка, расположенная в ВІОS. В этом случае программа считает, что NETBIOS отсутствувую

```
// ------
// Листинг 16. Проверка присутствия NETBIOS
// Файл nbver.cpp
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
void main(void) {
    void interrupt ( *int5C)(...);
    printf("Check if NETBIOS is installed\n");
    int5C = getvect(0x5c);
    if(FP_SEG(int5C) == 0x0000 || FP_SEG(int5C) == 0xF000) {
         printf("NETBIOS NOT installed.\n");
    else printf("NETBIOS is installed!\n"):
```

Другой способ проверки наличия интерфейса NETBIOS заключается в вызове прерывания INT 2Ah. Загрузите в регистр АН нулевое значение и вызовите прерывание INT 2Ah. Если после возврата из прерывания в регистре АН попрежнему находится нуль, драївер NETBIOS не установлем.

Данный способ проверки будет работать на виртуальной машине DOS, запущенной в среде Windows for Workgroups версии 3.1 (если Windows работает в расширенном режимсь?

Приведенная ниже программа определяет присутствие NETBIOS с помощью вызова прерывания INT 2Ah (листинг 17):

```
// Пистиг 17. Проверка присутствия NETBIOS
// с использованием интерфейса INT 2Ah
// файл 2atest.cpg
// (c) A. Frolov, 1993
// (c) A. Frolov, 1993

*include <stdio.h>
*include <dos.h>
*include <coio.h>
*include <mem.h>
*include <mem.h

*includ
```

```
void main(void) {
    union REGS regs;
    printf("Check if NETBIOS is installed\n");
    regs.h.ah = 0;
    ints6(052a, &regs, &regs);
    if(regs.h.ah == 0) {
        printf("NETBIOS NOT installed.\n");
    }
    else printf("METBIOS is installed!\n");
}
```

Прерывание INT 2Ah используется в сетях фирм Microsoft и Lantastic. Эмулятор протокола NETBIOS, поставляющийся фирмой Novell вместе с операционной системой Novell NetWare, поддерживает как интерфейс прерывания INT 5Ch, так и интерфейс INT 2Ah.

4.2.2. Вызов команд протокола NETBIOS

Интерфейс протокола NETBIOS реализован в рамках прерывания INT 5Ch или INT 2Ah и очень прост.

Для вызова команд протокола NETBIOS вам достаточно подготовить блок NCB, загрузить его дальний апрес в регистры ES:BX и вызвать прерывание INT 5Ch.

грумить его дальний апрес в решетря колост прерывания INT 2Ah, предназначенной Приведем формат вызова функции прерывания INT 2Ah, предназначенной для выполнения команд NETBIOS:

Hа входе: AH = 04h.

AL.

AL = Очи.
AL = Признак автоматического повтора команды при получении кодов ошпбки 09h (недостаточно ресурсов), 12h (создание канала отвергнуто, так как на другом конценевыдана команда NB_Listen), 21h (занят интерфейс):

00h - повторять команду;

FFh - не повторять команду. ES:BX = Адрес заполненного блока NCB.

E3.BX = Aupec sanomerm

На выходе: АН = Код завершения: 00h - команда выполнилась без ошибок;

01h - при выполнении команды были ошибки.
 = Если содержимое регистра АН после возврата из пре-

рывания не равно нулю, регистр AL содержит код ошпоки
Вы можете использовать описанный выше вызов прерывания INT 2A для вы-

Вы можете использовать описанный выше вызов прерывания и 22 для вод зова NETBIOS из программы, работающей на впртуальной машине Windows for Workgroups версии 3.1.

Пля вызова команд протокола NETBIOS из пограммы, составленной на языке Си, вы можете воспользоваться обычными средствами вызова программных прерываний, такими, как функция int86x().

4.2.3. Формат блока NCB

Приведем формат блока NCB:

```
struct_NCB {
    unsigned char Cmd;
    unsigned char Ccode;
    unsigned char LocalSessionNumber;
    unsigned char LocalSessionNumber;
    void far "Buffer;
    unsigned char NetworkNameNumber;
    void far "Buffer;
    unsigned Size;
    char CallName[16];
    char OurName[16];
    char OurName[16];
    vunsigned char RoselveTimeout;
    void interrupt (*PostRoutine)(void);
    unsigned char MapserNumber;
    unsigned char FinalCcode;
    unsigned char FinalCcode;
    unsigned char FinalCcode;
    unsigned char Reserved[14];
```

Поле Cmd содержит код команды, которую необходимо выполнить. Существуют команды для работы с именами станций, для передачи и приема датаграмы, для работы на уровне каналов и некоторые другие. Мы рассмотрим команды NETBIOS в следующем разделе.

Поле ССоdе солержит кол ошибки, возвращаемый NETBIOS до выполнения команды. Если, например, программа затребовала выполнение неправильной команды или задала для команды неправильные параметры, NETBIOS не будет выполнять такую команду и установит в поле ССоdе соответствующий кол ошибки. Если же в этом поле полсе вызова NETBIOS накорится мужевое значение, это еще не означает, что команда выполнилась правильно, однако она начала выполняться.

Поле LocalSessionNumber содержит номер канала, установленного с другой программой. Это поле необходимо заполнять при выдаче команд передачи данных через каналы.

Поле NetworkNameNumber содержит номер имени, который присваивается при добавлении обычного или группового имени. Это поле должно быть заполнено при приеме датаграмм.

Поле Buffer представляет собой дальний указатель в формате (сегментсмещение) на буфер, который должен содержать данные перед выполнением передачи или на буфер, который будет использован для приема данных.

Размер буфера, используемого для приема или передачи данных, определяется содержимым поля Size.

Поле CallName заполняется именем станции, с которой ваша станция желает установить канал для передачи данных.

"ДИАЛОГ-МИФИ"

Поле OurName должно содержать имя ващей программы, под которым оча будет принимать данные. В качестве этого имени может выступать обычное, прупповое или постоянное имя.

Поля ReceiveTimeout и SendTimeout содержат интервал времени (измеряемый в 1/2 с), в течение которого ожидается завершение соответственно команд пинема и передачи.

Поле PostRoutine - указатель на программу, которая получает управление поставершения команаты. Эта программа (POST-программа ранатолична программе ESR прогожовов EPX/SPX и вызывается только в том случае, если в поле PostRoutine был указам адрес программы. Если же это поле заполнить нузями, никакая программа вызывателься не будет.

Поле AdapterNumber используется, если в станции установлено несколько сстевых адаптеров (в сетях Ethernet этого обычно не бывает). В этом поле указывается номер адаптера, для которого предназначена команда. Первый адаптер имеет номер 0, второй - 1.

Поле FinalCCode содержит во время выполнения команды значение ОкРF. После завершения выполнения команды в это поле записывается код ошибки, который относится к выполнению команды в целом (в отличне от кода в поле ССоde). Если ваша программа не задала адрес для программы в поле РовяКовиће, она должна опрашивать в шихле содержимое этого поля, ожидая, пока в нем не повятистя значение, отличное от ОкРF.

Поле Reserved зарезервировано для использования протоколом NETBIOS, ваша программа не должна изменять его содержимое.

4.2.4. POST-программа

POST-программа является программой обработки прерывания. Она получает, управление в состоянии с запрешеннями прерываниями. Регистры ES:BX содержат апрес блока NCB, который использовался при выполнении команды. В регистр AL записано значение из поля FinalCode блока NCB.

Учтите, что, как и из любой другой программы обработки прерывания, из POST-программы не следует вызывать функции MS-DOS.

Требования к РОST-программе во иногом такие же, как и к ESR-программе, использумемй протоколами IPX и SPX. Она должна позаботиться о сохранении изменяемых регистров, установить регистр DS на сегмент данных программых (для обеспечения доступа к переменным). РОST-программа должна работать как можно быстрес. Пучие всего если оно будет использоваться только для установки флага, сигнализирующего основной программе о завершении выполнения комакция.

Перед завершением своей работы POST-программа должна восстановить содержимое всех регистров и выполнить команду возврата из прерывания IRET. Ecnu вы составляете POST-программу на языке программирования Сн, вы можете воспользоваться ключевым словом interrupt: world interrupt NETBIOS_Post_Routine(void);

Лучше всего составить POST-программу на языке ассемблера, например, так:

```
.MODEL SMALL
DATA
     completed ncb ptr dd 0
CODE
     PUBLIC
               _netbios_post
     PUBLIC _completed_ncb_ptr
_netbios_post PROC FAR
          push ax
          push ds
          push es
          push si
          mov ax. DGROUP
          mov
               ds. ax
          mov word ptr _completed_ncb_ptr+2, es
          mov word ptr _completed_ncb_ptr, si
               si
          pop
          pop es
          pop
               ds
          pop
              ax
          iret
_netbios_post ENDP
```

4.3. Команды NETBIOS

Перед выполнением команды ее код должен быть записан в поле Cmd блока NCB, Каждая команда NETBIOS реализована в двух вариантах - с ожиданием и без ожидания.

Если вашей программе нечего делать до тех пор, пока выполнение команды NETBIOS не будет полностью завершено, вы можете выбрать вариант с ожиданием. В этом случае после вызова NETBIOS программа вновь получит управление только после завершения выполнения команды. При непользовании протоклол в РХУБУх ваша протрамма голичан была сама дожидаться выполнения вытванной функции, выполняя в цикле опрос поля InUse блока ЕСВ. Однако учтите, что, если по какыз-либо причинам выполнение команды не может быть завершено, выгал программа "зависнет".

end

Вариант без окидания похож на вариант использования функций IPX/SPX с программой ESR въвеляемой после завершения операции. Программа влявания колащу NETBIOS без окидивия, получает управление немеденено. Команда будет выполняться в фоновом режиме парадлельно с работой вызвание бее программы. После того жая выполнение команды будет завершено, управление будет передамо функции, апрес которой необходимо ужизать в поле РозіRoutine блока NCB. Можно также дожидаться окрачания выполнения команды, оправлява в цихле поле FinalCode, которое будет сперажать значение бхРР до тех пор, пока команда не будет выполнена.

Все команды NETBIOS можно разделить на несколько групп:

- для работы с именами;
- для приема и передачи датаграмм;
- для работы с каналами;
- для приема и передачи данных через каналы;
- другие команды.

Так как большинство команд NETBIOS реализованы в двух вариантах (с ожиданием и без ожидания), для обозначения варианта с ожиданием мурска в названии команды после префикса NB_ (от слова NETBIOS) добаваять букву W (от слова wait - ожидание). Например, команда NB_AddName выполняется без ожидания, а команда NB_WAddName - сожиданием.

У команд без ожидания старший бит кода команды установлен в единицу.

4.3.1. Работа с именами

В этой группе есть команды, позволяющие добавлять обычное или групповое выя, удалять имя. Все эти команды могут работать в двух вариантах - с ожиданием и без ожидания.

NB WAddName (0x30)

Команда добавляет указанное в поле OurName имя в таблицу имен, расположенную на рабочей станции. Имя должно быть уникальным в сети. Оно ис может испольоваться на других станциях и и как обычное, ии как трупповос.

Если длина имени меньше 16 байт, оно должно быть дополнено справа символами пробела. Можно закрыть имя двоичным нулем для совместимости со строками языка Си. Нудь должен находиться в последней позиции имени.

После успешного выполнения команды NETBIOS присваивает имени номер и возвращает его в поле LocalSessionNumber блока NCB. Номер имени может потребоваться вам для работы с датаграммами.

В процессе добавления имени NETBIOS посылает по сети запрос. Если такое имя уже используется на какой-либо станции, эта станция пришлет ответ. В этом случае команда завершиться с ошибкой и имя добавлено не будет.

Процедура добавления имени занимает достаточно много времени. Это связано с необходимостью выполнить опрос всех станций сети. Поэтому вы должны добавлять имена один раз в самом начале работы программы.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x30
OurName	Добавляемое имя
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	зиачение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
NetworkNameNumber	Присвоенный номер имени
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode	Значение
ча выходе	Januariae
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Иитерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
)x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратиого обеспечения
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
)x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
)x09	Нет доступных ресурсов
0x0D	Указанное команде имя уже используется на этой станции
0x0E	Переполнение таблицы имен
0x15	Неправильное имя
0x16	Имя уже используется на одной из рабочих станций в сети
0x19	Конфликт имеи (внутренняя ощибка NETBIOS)
0x21	Иитерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
	Неправильное значение в поле номера адаптера
0x23	
Jx23	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	AdapterNumber
	AdapterNumber Необычное состояние сети (Unusual network condition) Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

"ДИАЛОГ-МИФИ"

NB_AddName (0xB0)

Команда аналогична предъпущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xB0.

NB WAddGroupName (0x36)

Команда добавляет указанное в поле OurName групповое имя в таблицу имен, расположенную на рабочей станции.

Имя не должно использоваться другими станциями в сети как обычное. Однако несколько станций могут использовать одно и тоже имя как групповое.

Если длина имени меньше 16 байт, оно должно быть дополнено справа символами пробела. Можно закрыть имя двоичным нулем для совместимости со строками языка Си. Нуль должен находиться в последней позиции имени.

После успешного выполнения команды NETBIOS присваивает имени номер и возвращает его в поле LocalSessionNumber блока NCB. Номер имени нужен для работы с датаграммами.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x36
OurName	Добавляемое групповое имя
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
NetworkNameNumber	Присвоенный номер имени
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x09	Нет доступных ресурсов
0x0D	Указаниое команде имя уже используется на этой станцин
0x0E	Переполиение таблицы имен
0x15	Неправильное нмя
0x16	Имя уже используется на одной из рабочих станций
	в сети
0x19	Коифликт имеи (внутренняя ощибка NETBIOS)
0x21	Иитерфейс занят
0x22	Выдано слишком миого команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения

NB AddGroupName (0xB6)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xB6.

NB_WDeleteName (0x31)

Команда удаляет имя из таблицы имен рабочей станции, если оно не непользуется каким-либо каналом. Если же имя используется каким-либо каналом, то оно помечается как изамачению с лиз удаления и удаляется после закрытия канала.

Если вы польтаетсесь удалить имя, которое используется каналом, команда завершится с кормо ощибки ОКТ. В этом случае перец удалением имени необходимо закрыть канал (см. дальше описание команд для работы с каналами). Как только канал будет закрыте, связанное с ним мим будет автоматически удалело, ссли перед закрытием канала выполнянась польтих адапты имя.

Если имя используется несколькими каналами, его можно удалить только после закрытия всех связаниых с инм каналов.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x31
OurName	Удаляемое имя
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй

"ДИАЛОГ-МИФИ"

Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения
-	
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
FinalCCode на выходе 0x00	Нет ошибок
FinalCCode на выходе	Нет ошибок Неправильный код команды
FinalCCode на выходе 0x00 0x03	Нет ошибок
FinalCCode на выходе 0x00 0x03	Нет ошибок Неправильный код команды Имя используется каналом. Немедленное удаление имени невозможию, однако оно отмечено как иззначенное для
FinalCCode на выходе 0x00 0x03	Нет ошибок Неправильный код команды Имя используется каналом. Немедлениое удаление имени
FinalCCode на выходе 0x00 0x03 0x0F	Нет ошибок Неправильный код команды Имя используется кавалом. Немедленное удаление имени некозможно, одиако оно отмечено как изаначениее для удаления и будет удалено после закрътия канала
FinalCCode на выходе 0x00 0x03 0x0F 0x15	Нет ошибок Неправильный код команды Имя икпользуется кавапом. Немедленное удаление имени некоможно, одиако оно отмечено как назначение для удаления и будет удалено после закрытия канала Неправильное имя
FinalCCode на выходе 0x00 0x03 0x0F 0x15 0x21	Нет ошибок Неправильный код команды Имя вклопкурсти каналом. Номедленное удаление имени некозможно, однако оно отмечено как назначенное для удаления и будет удалено после закрытия канала Неправильное имя Интерфейс занит

NB DeleteName (0xB1)

0x50 - 0xFE

Команда аналогична предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd исобходимо записать значение 0xB1.

ратного обеспечения

Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

4.3.2. Прием и передача датаграмм

С помощью команд приема и передачи датаграмм вы можете передавать и принимать пакеты без подтверждения, аналогично тому, как это выполняет поотокол РУХ. Есть команды для передачи и приема датаграмы по обычному или групповому имени, а также для передачи и приема датаграмы, адресованных одновремению всем станциям в сети.

В отличие от протокола IPX протокол NETBIOS использует разные команды для приема объенных датаграмм и датаграмм, адресованных всем станциям в сети.

Протокол IPX не позволяет вам передавать пакет группе станций в сети. Вы можете передать пакет либо какой-либо одной станции, либо всем станциям сразу, с помощью - NETBIOS вы можете организовать передачу данных так, что пакеты будут приниматься только одной группой станций в сети по ес групповому имени.

Длина сообщений, передаваемых при помощи команд данной группы, ограничена 512 байтами. Через каналы вы можете передавать блоки данных существенно большего размера.

NB_WSendDatagram (0x20)

Команда предлазиачена для передачи блока данных размером от 1 до 512 байт в виде датаграммы (без подтверждения приема). Датаграмма может быть послана на объчное или групповое имя.

Для передачи датаграммы вам не надо создавать канал с принимающей станцией.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x20
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени
CallName	Имя станции, которой передаются данные
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
	Значение
Содержимое поля CCode на выходе	значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
0.1.00	AdapterNumber

0x40 - 0x4F 0x50 - 0xFE	Необычное состояние сети (Unusual network condition) Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x01	Неправильная длина буфера
0x03	Неправильный код команды
0x13	Неправильный номер имеин
0x19	Конфликт имен (внутренняя ощибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команл
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или пругого сетевого аппра-

NB SendDatagram (0xA0)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходные записать значение 0хA0.

ратного обеспечения

Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

NB_WSendBroadcastDatagram.(0x22)

Команда посылает датаграмму, которую примут все станции, выдавшие команду NB_ReceiveBroadcastDatagram (в том числе и передающая станция, если она тоже выдала команду NB_ReceiveBroadcastDatagram).

Если на одной станции команда NB_ReceiveBroadcastDatagram выдана несколько раз, все буферы после приема данных будут содержать одну н ту же информацию.

Заметим, что датаграммы, посылаемые этой командой одновременно всем станциям, могут быть приняты только теми станциями, которые выдали команду NB_ReceiveBroadcastDatagram, Поэтому если станция желает принимать датаграммы, передаваемые в "широковещательном" режиме, она должна спецнально к этому подготовиться. В протоколе IPX (в отличне от протокола NETBIOS) существует одна универсальная функция, которая может принимать и обычные, н "широковещательные" датаграммы.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x22
NetworkNameNumber Buffer Size	Номер, присвоенный при добавлении имени Адрес буфера, содержащего передаваемые данные Размер буфера

	TIPOTONOM TIETOTOO TOO
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
Содержимое поля	Значение.
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x01	Неправильная длина буфера
0x03	Неправильный код команды
0x13	Неправильный номер именн
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
0.40.0.45	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

NB SendBroadcastDatagram (0xA2)

Команда аналогична предъцущей, за нсключением того, что она выполняется без оживания и в поле Сти необходимо записать значение 0xA2.

NB_WReceiveDatagram (0x21)

Команда предназначена для прнема датаграмм, переданных командой NB_SendDatagram. Она не может принимать датаграммы, переданные в "ппироковещательном" режиме командой NB_SendBroadcastDatagram. Однако эта команда может принимать датаграммы, посланные на групповое имя.

Если перед выговом команды в поле NetworkNameNumber блока NCB записать значение ОхFF, команда сможет принимать датаграммы от любой станции для любого нисии.

Если длина принятой датаграммы превышает зиачение, указанное в поле Size, принятый блок данных будет обрезан.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x21
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени или 0xFF
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	зиачение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
	1
Поля NCB на выходе	Содержимое
CallName	Имя станции, от которой получена датаграмма
Size	Размер принятого блока данных
CCode -	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode	Значение
на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком миого команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	ona-tonac,
0x00	Нет опинбок
0x01	Неправильная длина буфера
0x03	
0x06	Неправильный код команды
0.000	Размер буфера слишком мал для того, чтобы разме-
	стить в ием принятые даниые

0x0B	Команда отменена
0x13	Неправильный номер имеин
0x17	Имя удалено
0x19	Коифликт имеи (внутренняя ошибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сетн (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
7	ратного обеспечения

NB_ReceiveDatagram (0xA1)

Команда аналогична предыдущей, за неключением того, что она выполняется без ожидания н в поле Cmd необходимо записать значение 0xA1.

NB WReceiveBroadcastDatagram (0x23)

Команда предназначена для прнема датаграмм, переданных командой NB_SendBroadcastDatagram. Она не может принимать датаграммы, переданные командой NB_SendDatagram.

Еслн перед вызовом команды в поле NetworkNameNumber блока NCB записать зиачение 0xFF, команда сможет принимать датаграммы от любой станции пия пюбого имени.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x23
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени или 0xFF
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine -	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CallName	Имя станции, от которой получена датаграмма
Size	Размер принятого блока данных
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окоичательный код завершения команды

Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x01	Неправильная длина буфера
0x03	Неправильный код команды
0x06	Размер буфера слишком мал для того, чтобы разме-
	стить в нем принятые данные
Ox0B	Команда отменена
0x13	Неправильный номер имени
0x17	Имя удалено
0x19	Конфликт имен (внутренняя одибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
)x22	Выдано слишком много команд
)x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

NB_ReceiveBroadcastDatagram (0xA3)

Команда аналогичиа предъщущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0хАЗ.

4.3.3. Работа с каналами

В группе команд, предназначенных для работы с каналами, есть команды для отведания канала, команды для удаления канала, а также команда для определения состояния канала.

Канал создается одновременно двумя станциями, одна из которых при этом находится в режиме приема запроса на создание канала, а другая передает такой запрос. Вы можете создать канал между любыми двумя именами в сети. При работе с каналами имена используются только для создания каналов. Впоследствии, когда каналы уже будут созданы, для передачи данных используются иомера каналов, а не имена или номера имен.

Можно создать канал с самим собой, еслн при созданин канала указать в качестве имени партнера свое имя.

NB_WCall (0x10)

Команда устанавливает канал между двумя именами, заданными в блоке NCB. Эти имена могут отноститься к программам, рабогающим на разных станциях или ил одной станции. В поле Out/Name ужазывается вые станции, которая устанавливает канал, в поле Call/Name - име станции, с которой устанавливается канал.

Для успешного создания канала принимающая сторона должна выдать команду NB Listen, которая будет описана ниже.

Можно установить канал не только с обычимы, но и с групповым именем. Для этого придется выдать команду NB_WCall несколько раз, так как за один вызов создается только один канал.

Команда NB_WCall делает несколько попыток создать канал и в случае неудачи возвращает код ошибки.

При создании канала указывается время тайм-аута для операций приема и передачи данных. Если команды приема или передачи данных через каналы ие будут выполнены в течение времени тайы-аута, они (команды) будут прерваны. При этом считается, что канал неработоспособеи.

После создания канала поле LocalSessionNumber будет содержать присвоениый номер канала. Сохраните его для непользования в процессе прнема и передачи даниых по каналу.

у.
Содержимое
0х10 Имя, с которым устанавливается канал Имя станции, создающей канал Время ожидания присма, в 1/2 с Время ожидания предачи, в 1/2 с Дальний уклатель на РОЗТ-программу или нулевое значение, сели РОЗТ-программа не используется Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - яторой
Содержимое
Присвоенный номер канала Промежуточный код завершения команды Окоичательный код завершения команды

Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x09	Нет доступных ресурсов
0x15	Неправильное имя
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания

Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x09	Нет доступных ресурсов
0x0B	Команда отменена
0x11	Переполнилась таблица каналов
0x12	Создание канала отвергнуто
0x14	Нет ответа от станции с указанным именем или в сети
	нет такого именн
0x15	Неправильное имя
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x19	Конфликт имен (внутренняя ошибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения

NB_Call (0x90)

Команда аналогична предыдущей, за нсключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0х90.

NB_WListen (0x11)

Команда работает в паре с предъщущей командой и предназначена для организации канала с вызываемой стороны.

В поле CallName блока NCB необходимо указать имя, с которым устанавливается канал. Если в первый байт имени записать символ "*", канал будет установлен с любой вызывающей станциясы

Программа может выдать несколько команд NB_Listen для создания одновременно нескольких каналов.

В случае успешного завершения команда запишет в поле LocalSessionNumber номер созданного канала.

При создании канала необходимо указать время тайы-аута для операций приема и передачи данных через канал. Сама команда NB "Илізать не использует тайы-аут. Программа, выдавшая эту команду, будет находиться в состоянии ожидания до тех пор, пока какая-инбо станция не пожелает создать с ней канал. Для исключения состояния "зависания" программы лучше использовать варнату NB "Listen этой команды (без ожидания).

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x11
CallName	Имя, с которым устанавливается канал. Если в первый
	байт имени записать символ "*", канал будет
	установлен с любой вызывающей станцией
OurName	Имя станции, создающей канал с принимающей
	стороны
ReceiveTimeout	Время ожидания прнема, в 1/2 с
SendTimeout	Время ожидания передачи, в 1/2 с
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
LocalSessionNumber	Присвоенный номер канала
CallName	В это поле записывается имя вызвавшей станции, если
	при установленин канала было указано имя "*"
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode.	Значение
на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x09	Нет доступных ресурсов

"ДИАЛОГ-МИФИ"

108 Локальные сети персональных компьютеры	108	Локальные	сети	персональных	компьютеро
--	-----	-----------	------	--------------	------------

0x15	Неправильное нмя
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения
Calaman	
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x09	Нет доступных ресурсов
0x0B	Команда отменена
0x11	Переполнилась таблица каналов
0x15	Неправильное имя
0x17	Указанное нмя было удалено
0x18	Ненормальное закрытне канала
0x19	Конфликт нмен (внутренняя ошибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	
O/LED	Неправильное значение в поле номера адаптера
0x40 - 0x4F	AdapterNumber
	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

NB Listen (0x91)

Команда аналогична предыдущей, за исключеннем того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x91.

NB_WHangUp (0x12)

Команда предназначена для закрытия канала, номер которого указан в поле LocalSessionNumber блока NCB. Она должна быть выполнена с обенх сторон канала после завершения работы.

Если для закрываемого с помощью этой команды канала на других станциях выдана команда NB_WReceive, она завершается с кодом ощибки бУА. Выданная для закрываемого канала команда NB_WSend также завершается с коло 0x0A, но через 20 секунд, которые отводятся ей для завершения своей работы. Если команда NB_WSend не успела завершить передачу за 20 секунд, команда NB_WHangUp завершается с кодом бУО. Аналогично с кодом 0x0A завершает свою работу и команда NB_WReceiveAny, выданная для закрываемого канала.

Другие команцы, выпанные для закрываемого канала, завершаются с кодом 0х18. Если программа пытается закрыть канал, который был уже закрыт или не существовал, такая ситуация не считается ощибочной и в поле кода ощибки проставляется нулевое значение.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x12
LocalSessionNumber	Номер закрываемого канала
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал уже закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x19	Конфликт имен (внутренняя ошибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
	•

"ЛИАЛОГ-МИФИ"

0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	патного обеспечения

NB HangUn (0x92)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x92.

NB WSessionStatus (0x34)

Команда возвращает программе состояние канала, имя которого указано в поле OurName блока NCB. В качестве имени можно указать символ "*", в этом случае программа получит информацию о каналах, относящихся ко всем именам станций, имеющихся в локальной таблице имен на вызывающей команду станции.

Информация о состоянии каналов возвращается в буфер, адрес которого программа должна записать в поле Buffer блока NCB. Размер буфера должен быть указан в поле Size блока NCB.

Формат буфера можно описать следующей структурой:

```
struct SESSION STATUS (
     unsigned char NameNumber;
     unsigned char SessionCount:
     unsigned char DatagramsOutstanding:
     unsigned char ReceiveAnyoutstanding:
     struct _SESSION (
          unsigned char LocalSessionNumber:
           unsigned char State;
          char LocalName[16];
           char RemoteName[16];
           unsigned char ReceiveCount;
           unsigned char SendCount;
     } Session[40];
```

Приведем список полей буфера:

};

Название поля	Назначение поля
NameNumber	Номер имени канала
SessionCount	Количество каналов
DatagramsOutstanding	Количество выданных команд на прием датаграмм
ReceiveAnyoutstanding	Количество выданных команд на прием командой
	NB_ReceiveAny
Session	Массив структур, описывающих каждый канал в
	отдельности
Local Session Number	Номер канала

State	Состоянне канала: 1 - ожиданне завершения команды NB_Listen;
	2 - ожиданне завершения команды NB_Call;
	 2 - ожидание завершения команды гор_сан, 3 - канал установлен;
	 4 - ожиданне завершения команды NB_HangUp;
	5 - команда NB_HangUp завершила свое вы-
	полнение;
	6 - канал закрыт с ошибкой.
LocalName	Имя локальной станини
RemoteName	Имя удаленной станции
ReceiveCount	Количество ожидающих завершение команд NB_Receive
SendCount	Количество ожидающих завершения команд NB_Send
SeliuCoulit	ROINICEBO OMIQUIOLINA SADOPILICINIA ROSANA 1-12-
Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x34
Buffer	Дальний адрес буфера для приема информации
	о состоянин каналов
Size	Размер буфера
OurNames	Имя канала, для которого необходимо получить
	ниформацию о состоянии. В качестве имени можно
	указывать "*"
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
	Размер заполненной части буфера
Size	Размер заполненнон части оуфера Промежуточный код завершения команды
CCode	Окончательный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode	Значение
на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x15	Неправильное нмя
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x01	Неправильная длина буфера
0x03	Неправильный код команды
0x06	Слишком мал размер выделенного буфера
0x19	Коифликт имеи (внутреиняя ошибка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком миого команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения

NB SessionStatus (0xB4)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd исобходимо записать значение 0xB4.

4.3.4. Прием и передача данных через каналы

NB_WSend (0x14)

С помощью этой команды программа может передать блок данных размером от 1 до 6533 байт по созданиюму ранее каналу. Перед вызовом команды программа должма записать иомер канала, по которому будет выполняться передата, в поле LocalSessionNumber блока NCB. Адрее передаваемого блока данных и сто динка должны быть записаны в поля Вибет и Size.

Для приема данных, передаваемых командой NB_WSend, иеобходимо использовать команду NB_WReceive (или NB_Receive).

Механизм передачи данных с использованием каналов гарантирует ие только достакку блоков данных, ио и правильную последовательность, в которой эти блоки будут приняты.

Если истекло время тайм-аута, заданиого при создании канала, команда завершается с ощибкой.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x14
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на буфер, содержащий передаваемые даниы
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	зиачение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй

Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошнбок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа- ратного обеспечения
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытне канала
0x21	Интерфейс заият
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера илн другого сетевого аппа- ратного обеспечения

NB_Send (0x94)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x94.

NB WSendNoAck (0x71)

По своему назначению команда полностью аналогична предъпущей, однако в отличие от нее не выполняет проверку доставки блока данных принимающей стороне. За счет этого она работает немного быстрее.

0x23

0x40 - 0x4F

0x50 - 0xFE

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x71
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на буфер, содержащий передаваемые данны
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет опибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд

Неправильное значение в поле номера адаптера

Необычное состояние сети (Unusual network condition)

Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

AdapterNumber

ратного обеспечения

NB_SendNoAck (0xF1)

Команда аналогична предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xF1.

NB_WChainSend (0x17)

Команда работает аналогично команде NB_WSend, однако с ее помощью можно передать сразу два блока данных. Данные передаются как одни блок. Общий размер передаваемы с помощью этой команды данных может достигать 131070 байт.

Первый буфер задается, как и для команды NB_WSend, через поля Buffer и Size. Размер второго буфера должен быть записан в первые два байта поля CallName блока ECB, а его апрес занимает следующие четыре байта этого поля.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x17
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на первый буфер, содержащий передава- емые данные
Size	Размер первого буфера
CaliName	Первые два байта содержат размер второго буфера, следующие четыре байта - дальний адрес второго
	буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершення команды
FinalCCode	Окончательный код завершення команды
Содержимое поля CCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
0x40 - 0x4F	AdapterNumber Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x40 - 0x4F 0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
UX30 - UXFE	ратного обеспечения

Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x08	Неправильный иомер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера илн другого сетевого аппа- ратного обеспечения

NB_ChainSend (0x97)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключеннем того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0х97.

NB_WChainSendNoAck (0x72)

Команда аналогична команде NB_WCainSend, однако в отличие от нее не выполияет проверку доставки блока данных принимающей стороне. За счет этого она работает немиого быстрес.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x72
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на первый буфер, содержащий передаваемые
	данные
Size	Размер первого буфера
CallName	Первые два байта содержат размер второго буфера,
	следующие четыре байта - дальний адрес второго буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком миого команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber

Зипиение

NB ChainSendNoAck (0xF2)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания н в поле Cmd иеобходимо записать значение 0xF2.

ратиого обеспечения

Необычное состояние сети (Unusual network condition)

Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

NB_WReceive (0x15)

Содержимое поля CCode

на выходе

Команда принимает данные, посланные командами NB_WSend или NB WChainSend.

Если размер буфера иедостаточеи для записи принятых данных, команда возвращает код опибки 0x06; в этом случае вы можете вызвать команду еще раз для того, чтобы прочесть данные, ис поместившиеся в буфере при предъдущем вызове команды.

0x40 - 0x4F

0x50 - 0xFE

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x15
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на буфер, непользуемый для записи при-
	нятых данных
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
Size	Количество принятых и записанных в буфер байт данных
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля CCode	Значение
на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения
C.)	
Содержимое поля FinalCCode на выходе	Значение
	**
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x05	Истекло время ожидания
0x06	Размер буфера недостаточен для записн принятых данных
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x18	Ненормальное закрытие канала
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд

0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	nation of action of the same

NB_Receive (0x95)

Поля NCB на входе

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x95.

NB_WReceiveAny (0x16)

Команда принимает данные от всех партнеров. Для этой команды вместо номера канала необходимо указаты номер имени, полученный вашет программой при добавлении имени. Если в поле NetworkNameNumber проставить значение Ок.FF, эта команда будет принимать данные от любых партнеров для любых каналов, созданных на ващей станини.

Если размер буфера недостаточен для записи принятых данных, команда возвращает код ошибки 0х06; в этом случае вы может вызвать команду сиде раз для того, чтобы прочесть данные, не поместившиеся в буфере при предысущем вызове команды.

Содержимое

Cmd	0x16
NetworkNameNumber	Номер имени или 0xFF
Buffer	Указатель на буфер, используемый для записи при-
	иятых данных
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
	1 1
Поля NCB на выходе	Содержимое
Size	Количество принятых и записанных в буфер байт данных
NetworkNameNumber	Номер имени станции, от которой пришли даниые
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окоичательный код завершения команды
Содержимое поля CCode	Значение
на выходе	· ·
0x00	Нет опцибок
0x03	Неправильный код команды
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
"ДИАЛОГ-МИФИ"	DEMANO CHIMINON MINOTO KOMANA
MUNICIPAL - INTERNAL	

0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
UX.23	
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошнбок
0x03	Неправильный код команды
0x06	Размер буфера недостаточен для записи принятых данных
0x08	Неправильный номер канала
0x0A	Канал закрыт
0x0B	Команда отменена
0x13	Неправильный номер имени
0x17	Указанное нмя было удалено
-0x18	Ненормальное закрытие канала
0x19	Конфликт имен (внутренняя ошнбка NETBIOS)
0x21	Интерфейс занят
0x22	Выдано слишком много команд
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-

NB ReceiveAny (0x96)

Команда аналогична предыдущей, за неключением того, что она выполняется без ожилания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x96.

4.3.5. Другие команды

В этом разделе мы опишем команды NETBIOS, позволяющие сбросить драйвер NETBIOS в исходное состояние, отменить выданиую ранее команду.

NB WResetAdapter (0x32)

Команда сбрасывает NETBIOS в исходное состояние, удаляет все имеющисе каналы и менем (кроме постоянного менен, которое недазь удалить, не выятация сетевой адаптер из компьютера). С помощью этой команды можно также изменить максимальное количество доступных программе канатов и используемых однореженно блоков NCB. По уменамию доступных шего каналов в 12 блоков NCB.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x32
LocalSessionNumber	Максимальное количество каналов или 0 для
	использования значения по умолчанию
NetworkNameNumber	Максимальное количество блоков NCB или 0 для
	использования значения по умолчанию
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
Содержимое поля ССоde на выхоле	Не используется
осоце на выходе	
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

NB_WCancel (0x35)

Команда используется для отмены других запущенных команд. Адрес NCB для отменяемой команды должен быть записан в поле Buffer.

С помощью этой команды нельзя отменить следующие команды: NB_AddName, NB_AddGroupName, NB_DeleteName, NB_SendDatagramm, NB_SendBroadcastDatagramm, NB_ResetAdapter, NB_SessionStatus, NB_Cancel, NB_Unlink.

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x35
Buffer	Указатель на блок NCB, для которого отменяется
	команда
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

Содержные поля	Не непользуется
CCode на выходе	
Содержимое поля	Значение
FinalCCode на выходе	
0x00	Нет ошибок
0x03	Неправильный код команды
0x23	Неправильное значение в поле номера адаптера
	AdapterNumber
0x24	Команда уже начала выполняться, когда пришел
	запрос на ее отмену
0x26	Данную команду нельзя отменнть
0x40 - 0x4F	Необычное состояние сети (Unusual network condition)
0x50 - 0xFE	Сбой сетевого адаптера или другого сетевого аппа-
	ратного обеспечения

4.4. Коды ошибок

Приведем список кодов ошибок, возвращаемых NETBIOS:

Задано более 16 имен

0F

Код ошибки Значение	
00	Команда выполнена без ошнбок
01	Неправильная длина буфера.
	Возможно, что при выполнении операции передачи датаграммы
	указан размер буфера более 512 байт
03	Неправильная команда
05	Истекло заданное время ожидания.
	Истекло время ожидания для команды NB_Call. Другая возможная
	причина - истекло время ожидания, заданное при создании канала
	для команд приема или передачи данных по каналу
06	Данные приняты не полностью.
	Указанный размер буфера недостаточен для размещения принятых
	данных
07	Данные, переданные в режиме без подтверждения, не были приняты
08	Неправильный номер канала.
	Канал с указанным номером не существует
09	Нет доступных ресурсов
0A	Канал закрыт
0B	Комаида отменена
0D	Такое имя уже есть в локальной таблице имен
0E	Переполнение докальной таблицы имен.

Указанное нмя используется активным каналом

	TIPOTOKOT TIETOO TEO
11	Переполненне локальной таблицы каналов
12	Создание канала отвергнуго.
	Это означает, что на удаленном компьютере не выполняется команда
	NB_Listen, предназначенная для создания канала
13	Неправильный номер адаптера
14	NETBIOS не может найтн вызываемое имя
15	Имя не найдено или задано неправильно
16	Имя уже используется удаленной станцией
17	Имя удалено
18	Ненормальное завершение работы канала.
	Либо удаленный компьютер был выключен, либо возникли не-
	нсправности в его сетевом оборудовании, либо были прерваны или
	отменены выполнявшнеся там команды передачи данных по каналу
19	Конфликт именн.
	Драйвер NETBIOS обнаружил присутствие в сети двух одинаковых
	имен, что недопустимо
1A	Принят нестандартный пакет, не соответствующий протоколу
	NETBIOS
21	Интерфейс занят.
	Эта ошибка появляется при попытке вызвать команду NETBIOS из
	POST-программы илн обработчика прерываний
22	Слишком много выдано команд
23	Неправильный номер сетевого адаптера.
	Для номера адаптера можно использовать значения 00h (первый
0.1	адаптер) илн 01h (второй адаптер)
24	Команда уже начала выполняться, когда пришел запрос на ее отмену
26	Команда не может быть отменена
30	Имя непользуется другим окруженнем
34	Среда не определена, необходимо выдать команду NB_Reset
35 36	Ресурс занят, необходимо отложить запрос
38	Превышено максимальное число работающих приложений
38	Запрошенный ресурс недоступен
3A	Неправильный адрес блока NCB
3C	Команда NB_Reset не может выдаваться нз POST-программы
3F	NETBIOS не смог заблокировать память программы пользователя
4E - 4F	Ошибка при открытин драйвера сетевого адаптера
F6 - FA	Ошнбка в состоянин сетн
FB - FA	Ошнбка адаптера
FC	Драйвер NETBIOS не загружен
FD	Ошнбка при открытин сетевого адаптера
FE	Неожиданное закрытне сетевого адаптера
FE	NETBIOS не активен

4.5. Система "клиент-сервер" на базе датаграмм

Приведем пример простейшей системы "клиент-сервер", в которую входят две программы, обменивающиеся датаграммами (листинг 18).

Аналогичная система, свеляниям из базе протокога IPX, требовата исползования процедуры определения сетевых адресов сервера и клиента. Так как сервер может быть запушен на любой ставшин в сети, программа-клиент сразу после своего запуска не может зить стевой загрес сервера. Если вы помните, для определения адреса программы-сервера программа-клиент посытала пакет в "широковещительном" режиме сразу всем станциям в сети. Сервер, приявя этот пакет, отвемах клиенту, и таким образом программы узивания адрес друг друга. Единственное, что должно быть известно программы-клиенту, - это иомер сомета, на котором программы-сервер ожидает прихода пакетов.

При использовании протокола NETBIOS ситуация сильно упрощается. Вполне достаточно, если программа-клиент будет знать имя, которое добавляется сервером и используется для приема пакетов от клиентов.

Программа-сервер иачинает свою работу с создания объекта класса NETBIOS_DATAGRAM_SERVER. Конструктор в качестве параметра получает имя, добавляемое сервером и используемое для приема пакетов. В нашем случае это имя "NETBIOS Server".

В процессе своей работы конструктор клисса NETBIOS_DATAGRAM_SERVER проверяет наличие интерфейса NETBIOS, добавляет изи, получение им в качестве параметра, и сохраняет полученный номер выени для дальнейшего непозывания. После завершения работы програмы деструктор класса NETBIOS_DATAGRAM_SERVER удалит добавлению имя.

После проверки возможных ошнбок программа-сервер вызывает функцию Receive(), которая ожидает прихода пакета от программы-клиента. Когда пакет будет получен, сервер выводит его содержимое как текстовую строку в стандартный поток вывода н завершает свою работу.

```
// Increase:
// In
```

```
// Knacc cepsepos NETRIOS
class NETBIOS_DATAGRAM_SERVER {
     unsigned errno;
     void interrupt ( *int5C)(...);
public:
// Здесь хранится имя сервера и номер этого имени
     char OurName[16];
     unsigned NetworkNameNumber:
// Конструктор, проверяет наличие NETBIOS и добавляет имя
     NETBIOS_DATAGRAM SERVER(char *Name) {
// Блок NCB, который будет использован при добавлении имени
// NCB AddNameNCB:
// Проверяем длину имени
          if(strlen(Name) > 15) {
                errno = 0xff:
                return:
           strcpy(OurName, Name);
// Проверяем наличие интерфейса NETBIOS
          int5C = getvect(0x5c):
          errno = 0;
          if(FP_SEG(int5C) == 0x0000 || FP_SEG(int5C) == 0xF000) {
                errno=0xff;
                exit(-1);
// Добавляем имя
          AddNameNCB. WAddName (OurName);
// Запоминаем полученный номер имени
          NetworkNameNumber = AddNameNCB.GetNetworkNameNumber():
          errno = AddNameNCB.Error();
// Деструктор, удаляет имя.
     "NETBIOS DATAGRAM SERVER() (
          NCB AddNameNCB:
          AddNameNCB.WDeleteName(OurName):
          errno = AddNameNCB.Error();
// Функция для проверки кода ошибки
     int Error(void) (return errno:)
// Функция для приема датаграммы
     void Receive(char *ReceiveBuffer, unsigned BufferSize) {
          NCB ReceiveNCB:
```

```
// Записываем в NCB апрес и плину буфера
          ReceiveNCB.SetBuffer(ReceiveBuffer, BufferSize);
// Выполняем прием датаграммы с ожиданием
          ReceiveNCB.WReceiveDatagram(NetworkNameNumber);
void main(void) {
// Ham cepsep c именем "NETBIOS Server"
     NETBIOS_DATAGRAM_SERVER Server("NETBIOS Server");
     char ReceiveBuffer[512];
// Проверяем, были ли ошибки на этапе инициализации сервера.
     if(Server.Error()) {
          printf("Ошибка %02.2X\n", Server, Error()):
     printf("Инициализация завершена.\n"):
     printf("Ожидаем сообщение от клиента.\n");
// Принимаем сообщение от клиента
     Server.Receive(ReceiveBuffer, 512);
     printf("Hphesto: >%s<\n", ReceiveBuffer);
```

Программа-сервер работает в паре с програмовітьливентом (ликстинг 19). После запуска программа-клиент создает объект класса NETBIOS_DATAGRAM_CLIENT. Конструктор и доструктор этого класса выполизнот действия, аналогичные конструктору и деструктору класса NETBIOS_DATAGRAM_SERVER.

После инициализации и проверки ошибок программа-клиент посылает сообщение "Привет от клиента NETBIOSI" серверу с именем "NETBIOS Server" при помощи функции Sendlo, Затем плограмма-клиент завершает свою работы

```
INCOMING QUESTIONS AND THOUSENING ARRIVERY SAREPHINET CROWN THE TOP AND THE TO
```

```
#include "netbios.hpp"
// Knacc клиентов NETBIOS
class NETBIOS_DATAGRAM_CLIENT {
     unsigned errno;
public:
// Здесь хранится имя клиента и номер этого имени
     char OurName[161:
     unsigned NetworkNameNumber:
     union REGS regs:
// Конструктор, проверяет наличие NETBIOS и побавляет имя
     NETBIOS_DATAGRAM_CLIENT(char *Name) {
// Блок NCB, который будет использован при добавлении имени
           NCB AddNameNCB:
// Проверяем плину имени имя
           if(strlen(Name) > 15) {
                errno = 0xff;
                return:
           strcpy(OurName, Name);
// Проверяем наличие интерфейса NETBIOS
           int5C = getvect(0x5c):
           errno = 0:
           if(FP_SEG(int5C) == 0x0000 || FP_SEG(int5C) == 0xF000) (
                errno=0xff:
               exit(-1):
// Добавляем имя
          AddNameNCB, WAddName (OurName):
// Запоминаем полученияй номер имени
         NetworkNameNumber = AddNameNCB.GetNetworkNameNumber();
          errno = AddNameNCB.Error();
// Деструктор, удаляет имя.
     "NETBIOS_DATAGRAM_CLIENT() {
          NCB AddNameNCB:
          AddNameNCB.WDeleteName(OurName):
          errno = AddNameNCB.Error():
// Функция для проверки кода ошибки
     int Error(void) {return errno;}
```

```
// Функция для приема датаграммы
     void Receive(char *ReceiveBuffer, unsigned BufferSize) {
          NCB ReceiveNCB:
// Записываем в NCB адрес и длину буфера
          ReceiveNCB.SetBuffer(ReceiveBuffer, BufferSize);
// Выполияем прием датаграммы с ожиданием
          ReceiveNCB.WReceiveDatagram(NetworkNameNumber);
// Функция для передачи датаграммы
     void Send(char *ReceiveBuffer, unsigned BufferSize,
                           char *CallName) {
          NCB SendNCB;
// Устанавливаем адрес и длину буфера
          SendNCB.SetBuffer(ReceiveBuffer, BufferSize);
// Устанавливаем имя партнера, которому будет передана
// наша патаграмма
           SendNCB.SetCallName(CallName):
// Передаем датаграмму с ожиданием
           SendNCB. WSendDatagram(NetworkNameNumber):
void main(void) {
// Ham KRHeHT C HMEHEM "NETBIOS Client" *
     NETBIOS DATAGRAM CLIENT Client("NETBIOS Client");
// Проверяем, были ли ошибки на этапе инициализации клиента.
     if(Client.Error()) {
           printf("Omm6ka %02.2X\n", Client.Error());
           return:
     printf("Инициализация завершена. \n");
// Передаем сообщение серверу с именем "NETBIOS Server"
     Client.Send("Привет от клиента NETBIOS!", 512, "NETBIOS
                     Server"):
```

В include-файле netbios.hpp (листинг 20) приведены определения констант и классов для работы с протоколом NETBIOS через прерывание INT 5Ch.

В классе NCB, кроме структуры данных _NCB, определены конструктор NCB() и несколько других функций для работы с этим классом.

Конструктор расписывает структуру псь нулями и сбрасывает код ошибки в переменной стпо.

Функция NetBios() вызывает прерывание NETBIOS.

Функции WAddName() и WDcleteName() определены в файле nbfunc.cpp (листинг 21). Онн предназначены для добавления и удаления имени.

Назначение остальных функций вы можете узнать, прочитав комментарин к

```
программе в листинге 20.
// -----
// Листинг 20. Классы для работы с NETBIOS
// Файл netbios.hpp
// (C) A. Frolov, 1993
// -----
// KOMAHUM NETBIOS
// Команди для работы с именами
#define NR WaddName 0v30
#define NB_AddName 0xb0
*define NB_WAddGroupName 0x36
define NB_AddGroupName 0xb6
#define NB_WDeleteName 0x31
#define NB_DeleteName 0xb1
// Команды для передачи датаграмы
#define NB_WSendDatagram 0x20
#define NB SendDatagram Ova0
#define NB_WSendBroadcastDatagram 0x22
#define NB_SendBroadcastDatagram 0xa2
// Команди для приема датаграми
#define NB_WReceiveDatagram 0x21
#define NB_ReceiveDatagram 0xal
#define NB_WReceiveBroadcastDatagram 0x23
#define NB_ReceiveBroadcastDatagram 0xa3
// Команды для работы с каналами
#define NB_WCall 0x10
#define NB_Call 0x90
#define NB_WListen 0x11
#define NB_Listen 0x91
#define NB_WHangUp 0x12
#define NB_HangUp 0x92
// Команды для передачи данных по каналу
#define NB WSend 0x14
#define NB Send 0x94
#define NB_WSendNoAck 0x71
#define NB_SendNoAck 0xf1
#define NB_WChainSend 0x17
#define NB_ChainSend 0x97 .
#define NB_WChainSendNoAck 0x72
#define NB_ChainSendNoAck 0xf2
"ДИАЛОГ-МИФИ"
```

5- 108F

```
// Команды для приема данных по каналу
#define NB WReceive 0x15
#define NB_Receive 0x95
#define NB_WReceiveAny 0x16
#define NB_ReceiveAny 0x96
// Прочне команды
#define NB_WResetAdapter 0x32
#define NB_WCancel 0x35
#define NB_WSessionStatus 0x34
#define NB_SessionStatus 0xb4
// Knacc NCB nng paforn c командами NETBIOS
class NCB {
// Стандартный блок NCB в формате NETBIOS
     struct _NCB {
           unsigned char Cmd;
           unsigned char CCode;
           unsigned char LocalSessionNumber;
           unsigned char NetworkNameNumber:
           void far *Buffer;
           unsigned Size;
           char CallName[16];
           char OurName[16]:
           unsigned char ReceiveTimeout;
           unsigned char SendTimeout;
           void interrupt (*PostRoutine)(void);
           unsigned char AdapterNumber;
           unsigned char FinalCCode;
           unsigned char Reserved[141;
      } ncb;
      struct SREGS sregs;
      union REGS regs;
      unsigned errno;
// ФУНКПИЯ ДЛЯ ВИЗОВА NETBIOS
      void NetBios(void) {
           sregs.es = FP_SEG(&ncb);
           regs.x.bx = FP_OFF(&ncb);
           int86x(0x5c, &regs, &regs, &sregs);
public:
// Конструктор, расписивает псb нулями
      NCB() {
           memset(&ncb, 0, sizeof(ncb));
           errno = 0;
```

```
// Функция возвращает код ошибки
     int Error(void) {return errno;}
// функция для добавления именн
     void WAddName(char *name);
// Функция для удаления имени
     void WDeleteName(char *name);
// Функция для определения номера имени
     unsigned GetNetworkNameNumber(void)
          { return(ncb.NetworkNameNumber): }
// Функция для установки адреса и размера буфера
     void SetBuffer(char far *Buf, unsigned BufSize) {
          nch. Buffer = Buf:
          ncb.Size = BufSize;
// Установка в псь имени визиваемого партнера
     void SetCallName(char *name):
// Прием патаграмм с ожиданием
     void WReceiveDatagram(int NetwrkNameNumber) {
// Заполняем поле номера своего имени
          ncb.NetworkNameNumber = NetwrkNameNumber:
// Burshage NETRIOS
          ncb.Cmd = NB WReceiveDatagram:
          NetBios();
// Передача датаграмм с ожиданием
     void WSendDatagram(int NetwrkNameNumber) (
// Заполняем поле номера своего имени
          ncb.NetworkNameNumber = NetwrkNameNumber:
          ncb.Cmd = NB_WSendDatagram;
// Busubaem NETHIOS
          NetBios();
```

В файле nbfunc.cpp приведены определения искоторых функций из класса NCB (листинг 21):

```
// DECTHER 21. OVERDER DIS NETBIOS
11
// Файл nbfunc.cpp
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "netbios.hpp"
// Побавляем ния
    void NCB:: WAddName (char *name) {
         char buf[16];
// Проверяем плину имени
         if(strlen(name) > 15) {
              errno = 0xff;
              return;
         strcpy(buf, name);
// При необходимости дополняем имя пробелами
         while (strlen(buf) < 15) strcat(buf, " ");
// Bushbaem NETBIOS
         ncb.Cmd = NB WAddName:
         strcpv(ncb.OurName, buf);
         NetBios():
         errno = ncb.FinalCCode:
// Упаление имени
     void NCB::WDeleteName(char *name) {
         char buf[16];
// Проверяем длину имени
         if(strlen(name) > 15) {
              errno = 0xff:
              returnt
         strcpv(buf, name);
// При необходимости дополняем имя пробелами
```

```
while (strlen(buf) < 15) strcat(buf, " ");
           strcpv(ncb.OurName, buf):
// Bushbaem NETBIOS
           ncb.Cmd = NB_WDeleteName:
           NetBios():
           errno = ncb.FinalCCode;
// Установка именн визиваемого партнера
     void NCB::SetCallName(char *name) {
           char buf[161:
           if(strlen(name) > 15) {
                errno = 0xff:
                return:
           }
           strcpy(buf, name);
          while (strlen(buf) < 15) strcat(buf, " ");
           strcpy(ncb.CallName, buf);
```

4.6. Система "клнент-сервер" на базе каналов

Приведем пример системы "клиент-сервер", реализованной с использованием каналов протокола NETBIOS (листинг 22).

После запуска программа-сервер создает объект класса NETBIOS_SESSION_SERVER. Конструктор этого объекта проверяет присутствие интерфейса NETBIOS, добавляет имя, переданное сму в качестве параметра, затем создает канал при помощи функции WListen().

Деструктор класса NETBIOS_SESSION_SERVER перед удалением имени удаляет канал, так как имя нельзя удалить, если оно используется каким-либо каналом.

После того, как отработал конструктор, программа-сервер проверяет ошибки и вызывает функцию Receive(), которая ожидает приема данных по созданному каналу. После приема сервер отображает принятые данные как текстовую строку и завершает свою работу.

```
// THUCTHER 22. Cepses NETRIOS, SARMANT C
HIGHORISOBAHHEM KAHANDS
// DARR THEORY CONTROL OF THE CONTROL OF THE
```

"ДИАЛОГ-МИФИ"

```
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "netbios.hpp"
// Knacc cepsepos NETBIOS
class NETBIOS_SESSION_SERVER {
     unsigned errno;
     void interrupt ( *int5C)(...);
public:
// Здесь хранится имя сервера и номер этого имени
     char OurName(16);
     unsigned NetworkNameNumber;
// Блок NCB, который будет использован при добавлении имени
     NCB AddNameNCB:
// Конструктор, проверяет напичие NETBIOS и добавляет имя
     NETBIOS_SESSION_SERVER(char *Name) {
// Проверяем длину имени имя
           if(strlen(Name) > 15) {
                errno = 0xff;
               return:
          strcpy(OurName, Name);
// Проверяем наличие интерфейса NETBIOS
        int5C = getvect(0x5c);
           errno = 0:
           if(FP_SEG(int5C) == 0x0000 || FP_SEG(int5C) == 0xF000) {
              errno=0xff:
                exit(-1):
// Добавляем имя
           AddNameNCB. WAddName (OurName);
// Запоминаем получений номер имени
           NetworkNameNumber = AddNameNCB.GetNetworkNameNumber();
           errno = AddNameNCB, Error();
           if(errno) return;
// Устанавливаем "*" в поле CallName, это означает,
// что сервер будет обрабатывать запросы на создание
// канала от любого имени
           AddNameNCB.SetCallName("*"):
// Устанавливаем время тайм-аута для команд
// приема и передачи данных по каналу
           AddNameNCB. SetRtoSto(20,20):
```

```
// Создаем канал с принимающей стороны
         AddNameNCB.WListen():
                                           a tenur weer thanks
// Деструктор, удаляет канал и имя.
    "NETBIOS_SESSION_SERVER() {
// Упапенне канапа
         AddNameNCB.WHangUp():
// Удаление имени
         AddNameNCB. WDeleteName (OurName):
         errno = AddNameNCB.Error();
// Функция для проверки кола ошибки
    int Error(void) {return errno;}
// Функция для приема данных по каналу
    void Receive(char *ReceiveBuffer, unsigned BufferSize) f
// Записиваем в NCB адрес и длину буфера
         AddNameNCB.SetBuffer(ReceiveBuffer, BufferSize);
// Виполняем прием датаграмми с ожиданием
         AddNameNCB.WReceive();
void main(void) {
// Ham cepser c umenem "NETBIOS Server"
    NETBIOS_SESSION_SERVER Server("NETBIOS Server");
    char ReceiveBuffer[512];
// Проверяем. были ли ошибки на этапе инициализации сервера.
    if(Server.Error()) {
         printf("OmH6xa %02.2X\n", Server, Error()):
                                             DMS LDUNG
                                          Principles from the
    printf("Инициализация завершена. \n"):
    printf("Ожидаем сообщение от клиента. \n");
// Принимаем сообщение от клиента по каналу, который был создан
// KOHCTPYKTOPOM KNACCA NETBIOS_SESSION_SERVER
    Server.Receive(ReceiveBuffer, 512);
    printf("Hpmssto: >%s<\n",ReceiveBuffer):
 В файле nbclient.cpp находится программа-клнент (листинг 23), работающая в
паре с только что приведенной программой-сервером.
```

Программа-клиент создает объект NETBIOS_SESSION_CLIENT, конструктор

которого выполняет действия, аналогичные коиструктору класса NETBIOS_SESSION_SERVER. Есть одно отличие: для создания канала в конструкторе класса NETBIOS_SESSION_CLIENT используется функция WCallo, а не WListen(). Конструктор создает канал с программой-сервером, указывая имя "NETBIOS Server", которое используется сервером для работы с клиентом.

После проверки ошибок программа-клиент с помощью функции Send() передает по созданному каналу программе-серверу сообщение "Привет от клиента NETRIOS!" и возращие соро работа

```
NETBIOS!" и завершает свою работу.
// -----
// RECTHER 23. KRHORT NETBIOS, BADHART C
//
             использованием каналов
//
// файл nbclient.cpp
// (C) A. Frolov, 1993
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <comio.h>
#include <mem.h>
#include <string.h>
#include "netbios.hpp"
// Knacc kneenton NETBIOS
class NETBIOS SESSION_CLIENT {
    unsigned errno:
     void interrupt ( *int5C)(...);
// Елок NCB, который будет использован при добавлении имени
         NCB AddNameNCB:
public:
// Здесь хранится имя клиента и номер этого имени
     char OurName[16]:
     unsigned NetworkNameNumber;
// Конструктор, проверяет наличие NETBIOS и добавляет имя
     NETBIOS_SESSION_CLIENT(char *Name) {
// Проверяем плину имени имя
          if(strlen(Name) > 15) {
               errno = 0xff:
               return:
          strcpv(OurName, Name);
// Проверяем наличие интерфейса NETBIOS
          int5C = getvect(0x5c);
```

```
errno = 0:
         if(FP_SEG(int5C) == 0x0000 || FP_SEG(int5C) == 0xF000) {
              errno=0xff:
              exit(-1);
// Добавляем имя
         AddNameNCB.WAddName(OurName):
// Запоминаем полученный номер имени
         NetworkNameNumber = AddNameNCB.GetNetworkNameNumber();
// Если при добавлении имени были ошибки,
// завершаем работу программи
         errno = AddNameNCB.Error();
         if(errno) return:
// Устанавливаем имя сервера, с которым будем создавать канал
         AddNameNCB.SetCallName("NETBIOS Server");
// Устанавливаем время тайм-аута
// для передачи и приема данных по каналу
         AddNameNCB.SetRtoSto(20.20):
// Устанавливаем канал с передающей стороны
         AddNameNCB.WCall();
// Деструктор, удаляет канал и имя.
    "NETBIOS_SESSION_CLIENT() {
// Удаление канала
         AddNameNCB.WHangUp();
// Удаление имени
         AddNameNCB.WDeleteName(OurName);
         errno = AddNameNCB.Error();
// Функция для проверки кода ошибки
    int Error(void) {return errno;}
// Функция для передачи по каналу
    void Send(char *ReceiveBuffer, unsigned BufferSize) {
// Устанавливаем адрес и длину буфера
         AddNameNCB.SetBuffer(ReceiveBuffer, BufferSize);
// Передаем данные по каналу с оживанием
         AddNameNCB.WSend():
```

1:

```
void main(void) {
// Ваш клиент с именем "NETBIOS Client"
     NETBIOS_SESSION_CLIENT Client("NETBIOS Client");
// Проверяем, были ли ошибки на этапе инициализации клиента.
     if(Client.Error()) {
          printf("Omm6ka %02.2X\n", Client.Error());
          return:
     printf("Инициализация завершена.\n");
// Передаем сообщение серверу по созданному каналу. Канал был
// создан при работе конструктора класса NETBIOS_SESSION_CLIENT.
     Client.Send("Привет от клиента NETBIOS!", 512);
  Файл netbios.hpp (листинг 24) содержит все необходимые определения для
программ, работающих с каналами NETBIOS:
// ------
// Листинг 24. Классы для работы с NETBIOS
// файл netbios.hpp
// (C) A. Frolov, 1993
// -----
// KOMAHUM NETBIOS
// Команди для работы с именами
*define NB_WAddName 0x30
*define NB AddName 0xb0
#define NB_WAddGroupName 0x36
#define NB_AddGroupName 0xb6
#define NB WDeleteName 0x31
#define NB_DeleteName 0xbl .
// Команды для передачи датаграмы
#define NB_WSendDatagram 0x20
#define NB_SendDatagram 0xa0
#define NB_WSendBroadcastDatagram 0x22
#define NB_SendBroadcastDatagram 0xa2
// Комании пля приема патаграми
#define NB_WReceiveDatagram 0x21
#define NB ReceiveDatagram 0xal
#define NB_WReceiveBroadcastDatagram 0x23
#define NB ReceiveBroadcastDatagram 0xa3
// Команим пля работи с каналами
#define NB_WCall 0x10
 idefine NR Call 0x90
```

```
#define NB WListen 0x11
*define NB_Listen 0x91
#define NB WHangUp 0x12
#define NB_HangUp 0x92
// Команды для передачи данных по каналу
#define NB_WSend 0x14
#define NB_Send 0x94
#define NB WSendNoAck 0x71
#define NB SendNoAck Owfl
#define NB WChainSend 0x17
*define NB_ChainSend 0x97
#define NB_WChainSendNoAck 0x72
*define NB_ChainSendNoAck 0xf2
// Команды для приема данных по каналу
#define NB WReceive 0x15
*define NB_Receive 0x95
*define NB_WReceiveAny 0x16
#define NB_ReceiveAny 0x96
// Прочне команды
#define NB_WResetAdapter 0x32
define NB WCancel 0x35
#define NB_WSessionStatus 0x34
#define NB SessionStatus Ovh4
// Класс NCB для работы с жомандами NETBIOS
class NCB {
// Стандартный блок NCB в формате NETBIOS
     struct NCB (
          unsigned char Cmd:
          unsigned char CCode:
          unsigned char LocalSessionNumber:
          unsigned char NetworkNameNumber:
          void far *Buffer:
          unsigned Size:
          char CallName[16]:
          char OurName[16];
          unsigned char ReceiveTimeout;
          unsigned char SendTimeout;
          void interrupt (*PostRoutine)(void):
          unsigned char AdapterNumber:
          unsigned char FinalCCode;
          unsigned char Reserved[14]:
     ) ncb;
     struct SREGS sregs;
     union REGS regs:
     unsigned errno:
ДИАЛОГ-МИФИ"
```

```
// Функция для вызова NETBIOS
     void NatBios(void) {
           sreqs.es = FP_SEG(&ncb);
           regs.x.bx = FP_OFF(&ncb);
          int86x(0x5c, &regs, &regs, &sregs);
public:
// Конструктор, расписывает псь вулями
     NCB() {
           memset(&ncb, 0, sizeof(ncb));
           errno = 0:
// Функция возвращает код ошибки
     int Error(void) {return errno;}
// Функция для добавления именн
     void WAddName(char *name);
// функция для удаления имени
     void WDeleteName(char *name);
// Функция пля определения номера имени
      unsigned GetNetworkNameNumber(void)
           { return(ncb.NetworkNameNumber); }
// Функция для установки адреса и размера буфера
      void SetBuffer(char far *Buf, unsigned BufSize) {
           ncb.Buffer = Buf;
           ncb.Size = BufSize;
// Установка в NCB тайм-аута
      void SetRtoSto(int rto, int sto) {
           ncb.ReceiveTimeout = rto;
           nch.SendTimeout = sto:
// Установка в псb имени визиваемого партнера
      void SetCallName(char *name);
// Установка в псb имени нашей станции
      void SetOurName(char *name);
// Прием патаграмм с ожиданием
      void WReceiveDatagram(int NetwrkNameNumber) {
 // Заполняем поле номера своего нмени
            ncb.NetworkNameNumber = NetwrkNameNumber;
 // Busumaem NETBIOS
            ncb.Cmd = NB_WReceiveDatagram;
```

141

```
NetBlos():
// Передача датаграмм с ожиданием
     void WSendDatagram(int NetwrkNameNumber) (
// Заполняем поле номера своего имени
          ncb.NetworkNameNumber = NetwrkNameNumber;
          ncb.Cmd = NB_WSendDatagram;
// BUSHBARN NETRIOS
          NetBios();
// Создание канала с принимающей стороны
     void WListen(void) {
          ncb.Cmd = NB_WListen;
          NetBios():
// Создание канала с передающей стороны
     void WCall(void) {
          ncb.Cmd = NB_WCall;
          NetBios():
     3
// Упаление канала
     void WHangUp(void) {
          ncb.Cmd = NB_WHangUp;
          NetBlos():
// Прием из канала с ожиданием
     void WReceive(void) {
          ncb.Cmd = NB_WReceive:
          NetBios();
// Передача в канал с ожиданием
     void WSend(void) {
          ncb.Cmd = NB_WSend;
          NetBlos();
3:
```

Приложение 1

ФУНКЦИИ ІРХ

Функции для работы с сокетами

IPXOpenSocket - открыть сокет

На входе: BX = 00h.

AL = Тип сокета:

00h - короткоживущий;

FFh - долгоживущий.

DX = Запрашиваемый номер сокета или 0000h, если требуется получить динамический номер сокета.

Примечание. Байты номера сокета находятся в пе-

На выходе: AL = Код завершения:

00h - сокет открыт;

FFh - этот сокет уже был открыт раньше; FEh - переполнилась таблица сокетов.

DX = Присвоенный номер сокета.

IPXCloseSocket - закрыть сокет

На входе: BX = 01h.

DX = Номер закрываемого сокета.

На выходе: Регистры не используются.

Функции для работы с сетевыми адресами IPXGetLocalTaget - получить непосредственный адрес

На вхоле: BX = 02h.

ES:SI = Указатель на буфер длиной 12 байт, содержащий полный сетевой адрес станции, на которую будет послан пакет.

ES:DI = Указатель на буфер длиной 6 байт, в который будет записан непосредственный адрес, т. е. адрес той станции, которой будет передан пакет. Это может быть адрес моста.

На выходе: AL = Код завершения:

ООВ - непосредственный адрес был успецию вычислен; FAВ - непосредственный адрес вычислить невозможно, так как к указанной станции нет ни одного пути доступа по сети.

СХ = Время пересылки пакета до станции назначения (только если АL равен 0) в тиках системного таймера. Тики таймера следуют с периодом примерно 1/18 секунды.

IPXGetInternetworkAddress - получить собственный адпес

На вхоле:

BX = 09h. ES:DI = Указатель на буфер длиной 10 байт, в который будет записан адрес станции, на которой работает данная

программа. Адрес состоит из номера сети Network и адреса станции в сети Node.

На выхоле: Регистры не используются.

Прием и передача пакетов

IPXListenForPacket - принять IPX-пакет

На вхоле: BX = 04h.

ES:DI = Указатель на заполненный блок ЕСВ. Необходимо заполнить поля:

ESRAddress:

Socket; FragmentCnt;

указатели на буферы фрагментов Address; размеры фрагментов Size. 113

Регистры не используются. На выхоле:

IPXSendPacket - передать IPX-пакет

На входе: BX = 03h.

ES:DI = Указатель на заполненный блок ЕСВ. Необходимо заполнить поле:

> ESRAddress: Socket: ImmAddress:

FragmentCnt:

указатели на буферы фрагментов Address;

размеры фрагментов Size.

В заголовке пакета ІРХ необходимо заполнить поля: PacketType;

DestNetwork; DestNode; DestSocket.

На выхоле: Регистры не используются. Другие функции IPX и AES

IPXDisconnectFromTaget - отключиться от партиера

На входе:

BX = 0Bh. $ES:SI = V_{YA3}$

ES:SI = Указатель на структуру, содержащую сетевой адрес станции:

struct NetworkAddress {
 unsigned char Network[4];
 unsigned char Node[6];
 unsigned char Socket[2];

На выходе: Регистры не используются.

IPXSceduleIPXEvent - отложить событие

На входе: BX = 05h.

АХ = Время запержки в тиках таймера

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: Регистры не используются.

IPXGetIntervalMarker - получить интервальный маркер На вхоле: BX = 08h.

На выходе: АХ = Интервальный маркер.

IPXCancelEvent - отменить событие

На входе: BX = 06h.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: AL = Код завершения:

00ћ - функция выполнена без ошибок;

F9h - обработка ЕСВ не может быть отменена; FFh - указанный ЕСВ не используется.

IPXRelinquishControl - выделить время драйверу IPX

На входе: BX = 0Ah.

На выходе: Регистры не используются.

Приложение 2 ФУНКЦИИ SPX

Инициализация SPX

SPXCheckInstallation - инициализировать SPX

На вхоле: BX = 10h AI. = 00h

На выходе: AL = Код завершения:

00h - SPX не установлеи: FFh - SPX установлен.

ВН = Верхний (major) иомер версии SPX.

BL = Нижинй (minor) номер версни SPX. CX = Максимальное количество каналов SPX, поддерживаемых

драйвером SPX. DX = Количество доступных каналов SPX.

Образование канала связи

SPXListenForConnection - создать канал с принимающей стороны

На вхоле: BX = 12h.

AL = Счетчик повторов попыток создать канал связн.

= Флаг включения системы периодической проверки связи AH (Watchdog Supervision Required Flag),

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выхоле: Регистры не используются.

SPXEstablishConnection - создать канал с передающей стороны

На вхоле: BX = 11h

= Счетчик повторов попыток создать канал связи. AI.

АН = Флаг включения системы пернодической проверки связи (Watchdog Supervision Required Flag).

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ

На выходе: AL = Промежуточный код завершения:

00h - выполняется попытка создать канал; FFh - указанный в блоке ECB сокет закрыт; FDh - сбойный пакет: либо счетчик фрагментов не

равен 1, либо размер фрагмента не равен 42; EFh - переполнение локальной таблицы номеров каналов связи.

DX Присвоенный иомер канала.

"ДИАЛОГ-МИФИ"

Прнем н передача пакетов

SPXListenForSequencedPacket - принять SPX-пакет

На входе: BX = 17h.

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ.

На выходе: Регистры не используются.

SPXSendSequencedPackett - передать SPX-пакет

На входе: BX = 16h.

ES:SI = Указатель на блок ECB DX = Номер канала связн.

На выходе: Регистры не непользуются.

Разрыв канала связи

SPXTerminateConnection - закрыть канал

На входе: BX = 13h

ES:SI = Указатель на блок ЕСВ

DX = Номер канала связн
На выходе: Регистры не непользуются.

SPXAbortConnection - закрыть канал аварийно

На входе: BX = 14h.

DX = Номер канала связн.

На выходе: Регистры не используются.

Проверка состояння канала

SPXGetConnectionStatus - получнть состояние канала

На входе: BX = 15h.

DX = Номер канала связн.

ES:SI = Указатель на буфер размером 44 байта.

На выходе: AL = Код завершения:

00h - канал активен;

EEh - указанный канал не существует.

Приложение 3

ФУНКЦИИ NETBIOS

Работа с именами

NB_WAddName (0х30) - добавить имя

Поля NCB на еходе	Содержимое
Cmd	0x30
OurName	Добавляемое имя
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
AdapterNumber	зиачение, если POST-программа не используется Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
NetworkNameNumber	Присвоенный номер имени
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

NB_AddName (0xB0)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xB0.

NB_WAddGroupName (0х36) - добавить групповое имя

Поля NCB на входе	. Содержимое	
Cmd	0x36	
OurName	Добавляемое групповое имя	
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое зиачение, если POST-программа не используется	
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй	

Поля NCB на выходе	Содержимое	Ţ.
NetworkNameNumber CCode FinalCCode	Присвоеиный иомер имени Промежуточный код завершения команды Окончательный код завершения команды	3

NB_AddGroupName (0xB6)

Команда аналогичиа предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xB6.

"ДИАЛОГ-МИФИ"

NB WDeleteName (0х31) - удалить имя

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x31
OurName	Удаляемое имя
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный кол завершения команды

NB_DeleteName (0xB1)

Команда аналогична предыдущей, за исключеннем того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xB1.

Прием и передача датаграмм

NB WSendDatagram (0х20) - послать датаграмму

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x20
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени
CaliName	Имя станции, которой передаются данные
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевос
1000	зиачение, если POST-программа не нспользуется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

NB SendDatagram (0xA0)

Команда аналогичиа предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0хA0.

NB_WSendBroadcastDatagram (0x22) - послать датаграмму одновременно всем станциям

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x22
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команлы

NB_SendBroadcastDatagram (0xA2)

Команда аналогична предъпущей, за неключением того, что она выполияется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0хА2.

NB_WReceiveDatagram (0x21) - принять датаграмму

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x21
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени или 0хFF
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
	значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CallName	Имя станции, от которой получена датаграмма
Size	Размер принятого блока данных
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

NB_ReceiveDatagram (0xA1)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xA1.

NB_WReceiveBroadcastDatagram (0x23) - принять датаграмму, посланную одновременно всем станциям в сети

Поля NCB на входе	Содержимое	
Cmd	0x23	
NetworkNameNumber	Номер, присвоенный при добавлении имени или 0xF1	
Buffer	Адрес буфера, содержащего передаваемые данные	
Size	Размер буфера	
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое	
	зиачение, если POST-программа не используется	
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй	
Поля NCB на выходе	Содержимое	
CallName	Имя станции, от которой получена датаграмма	
Size	Размер принятого блока данных	
CCode	Промежугочный код завершения команды	
FinalCCode	Окончательный код завершения команды	

NB_ReceiveBroadcastDatagram (0xA3)

Команда аналогичиа предъцущей, за исключеннем того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значенне 0хАЗ.

Работа с каналами

NB_WCall (0x10) - создать канал с передающей стороны		
Поля NCB на входе	Содержимое .	
Cmd	0x10	
CallName	Имя, с которым устанавливается канал	
OurName	Имя станцин, создающей канал	
ReceiveTimeout	Время ожидания приема, в 1/2 с	
SendTimeout	Время ожидания передачи, в 1/2 с	
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется	
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй	
Поля NCB на выходе	Содержимое	
LocalSessionNumber	Присвоенный номер канала	
CCode	Промежуточный код завершения команды	
FinalCCode	Окончательный код завершения команды	

NB_Call (0x90)

Команда аналогична предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания н в поле Cmd необходимо записать значение 0x90.

NB., WListen (0x11) - создать канал с принимающей стороны

Содержимое
0x11 Имя, с которым устанавливается канал. Если в первый байт имени записать символ "*", канал будет
установлен с любой вызывающей станцией Имя станции, создающей канал с привимающей сторомы Времи ожидания приема, в 1/2 с Времи ожидания персании, в 1/2 с Дальний указатель на РОSТ-программу или нулсвое значение, если РОSТ-программа ие используется Номер далятера, 0 - первый далтер, 1 - второй
Содержимое
Присвоенный номер канала В это поле записывается имя вызвавшей стантин если
при установлении канала было указано имя "*" Промежуточный код завершения команды Окончательный код завершения команды

NB_Listen (0x91)

Команда аналогична предъцущей, за нсключением того, что она выполняется без ожидания н в поле Cmd необходимо записать значение 0х91.

NB_WHangUp (0x12) - закрыть канал

Поля NCB на входе	Содержимое	1 11 11 11
Cmd LocalSessionNumber PostRoutine	0x12	
AdapterNumber		
Поля NCB на выходе	Содержимое	***
CCode FinalCCode	Промежуточный код завершения ком Окончательный код завершения кома	анды

NB_HangUp (0x92)

Команда аналогична предъдущей, за нсключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0х92.

NB WSessionStatus (0х34) - получить состояние канала

Название поля	Назначение поля	
NameNumber	Номер имени канала	
SessionCount	Количество каналов	
DatagramsOutstanding	Количество выданных команд на прнем датаграмм	
ReceiveAnyoutstanding	Колнчество выданных команд на прнем командой	
	NB_ReceiveAny	
Session	Массив структур, описывающих каждый канал в	
	отдельности	
LocalSessionNumber	Номер канала	
State	Состоянне канала:	
	 1 - ожидание завершения команды NB_Listen; 	
	2 - ожиданне завершения команды NB_Call;	
	3 - канал установлен;	
	4 - ожиданне завершения команды NB_HangUp;	
	5 - команда NB_HangUp завершила свое вы-	
	полнение;	
-1-0000	6 - канал закрыт с ошнбкой.	
LocalName	Имя локальной станции	
RemoteName 1.	Имя удаленной станции	
ReceiveCount	Колнчество ожидающих завершения комаид	
	NB_Receive	
SendCount	Колнчество ожидающих завершения комаид NB_Send	
	against a community of the second sec	
Поля NCB на входе	Содержимое	
Cmd	0x34	
Buffer	Дальний адрес буфера для приема информации о	
	состоянин каналов	
Size	Размер буфера	
OurNames	Имя канала, для которого необходимо получить	
	ниформацию о состоянии. В качестве имени можно указывать ***	
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое	
	значение, если POST-программа не используется	
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй	

Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode FinalCCode	Размер заполисниой части буфера Промежуточный код завершения команды Окончательный код завершения команды

NB_SessionStatus (0xB4)

Команда аналогичиа предъдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0хВ4.

Прием и передача данных через каналы

NB_WSend (0x14) - передать данные через канал

Содержимое
0x14
Номер используемого канала
Указатель иа буфер, содержащий передаваемые даинык Размер буфера
Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Содержимое
Промежуточный код завершения команды Окоичательный код завершения команды

NB_Send (0x94)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x94.

NB_WSendNoAck (0x71) - передать даиные через канал без подтверждения

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x71
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на буфер, содержащий передаваемые данные
Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
AdapterNumber	значение, если POST-программа не используется
	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй

Поля NCB на выходе .	Содержимое	
CCode	Промежуточный код завершения команды	
FinalCCode	Окончательный код завершения команды	

NB SendNoAck (0xF1)

Команда аналогична предъщущей, за исключением того, что она выполияется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xF1.

NB_WChainSend (0х17) - передать данные через канал, используя сцепленные буферы

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x17
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на первый буфер, содержащий передава- емые данные
Size	Размер первого буфера
CallName	Первые два байта содержат размер второго буфера,
	следующие четыре байта - дальний адрес второго буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое значение, если POST-программа не используется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окоичательный код завершения команды

NB ChainSend (0x97)

Команда аналогична предълущей, за исключением того, что она выполияется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0х97.

NB_WChainSendNoAck (0х72) - передать данные через канал, используя сцепленные буферы без подтверждения

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x72
LocalSessionNumber	Номер используемого канала
Buffer	Указатель на первый буфер, содержащий передава-
	емые данные
Size	Размер первого буфера

CallName	Первые два байта содержат размер второго буфера,
PostRoutine	следующие четыре байта - дальний адрес второго буфера Дальний указатель иа POST-программу или нупевое
AdapterNumber	значение, если POST-программа не используется Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
CCode FinalCCode	Промежуточный код завершения команды Окончательный код завершения команды

NB_ChainSendNoAck (0xF2)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0xF2.

NB_WReceive (0x15) - прииять данные через канал

Содержимое
0x15
Номер используемого канала
Указатель иа буфер, используемый для записн при- нятых даниых
Размер буфера
Дальний указатель на POST-программу или нупевос
зиачение, если POST-программа не используется Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Содержимое
Количество принятых и записанных в буфер байт данных
Промежуточный код завершения команды
Окончательный код завершення команды

NB_Receive (0x95)

Команда аналогичиа предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd исобходимо записать зиачение 0x95.

NB_WReceiveAny (0x16) - прииять данные через канал от любого имени

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd NetworkNameNumber Buffer	0x16 Номер имени или 0xFF Указатель на буфер, используемый для записи при- нятых даниых
"ДИАЛОГ-МИФИ"	

Size	Размер буфера
PostRoutine	Дальний указатель на POST-программу или нулевое
10	значение, еслн POST-программа не непользуется
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
Size	Количество принятых и записанных в буфер байт данных
NetworkNameNumber	Номер имени станции, от которой пришли данные
CCode	Промежуточный код завершения команды
FinalCCode	Окончательный код завершения команды

NB_ReceiveAny (0x96)

Команда аналогична предыдущей, за исключением того, что она выполняется без ожидания и в поле Cmd необходимо записать значение 0x96.

Другие команды

NB_WResetAdapter (0х32) - сбросить сетевой адаптер

Поля NCB на входе	Содержимое
Cmd	0x32
LocalSessionNumber	Максимальное количество каналов или 0 для
	использования значения по умолчанию
NetworkNameNumber	Максимальное количество блоков NCB или 0 для
	использования значения по умолчанню
AdapterNumber	Номер адаптера; 0 - первый адаптер, 1 - второй
Поля NCB на выходе	Содержимое
FinalCCode	Окончательный код завершения команды
NB_WCancel (0x35) - отменить команду
Поля NCB на входе	Содержимое
	0x35
Cmd .	
Поля NCB на входе Cmd Buffer	0х35 Указатель на блок NCB, для которого отменяется команда
Cmd .	0x35 Указатель на блок NCB, для которого отменяется
Cmd Buffer	0х35 Указатель на блок NCB, для которого отменяется команда
Cmd Buffer	0х35 Указатель на блок NCB, для которого отменяется команда

Приложение 4

PAБОТА С IPX, SPX И NETBIOS В СРЕДЕ MS WINDOWS

Солдание программ, специально преднадначенных для работы в среде містової Мілфом, не является преднетом обсуждения в данной кинте. Одикам как сделаем несколько замечаний относительно непользования протоколод виж, ком NETBIOS в программам, работающих в среде Microsoft Windows версин 3.1 и Microsoft Windows for Workgroups версин 3.1.

Работа в среде Microsoft Windows версни 3.1

Все резидентные программы, имеющие отношение к сетевой оболочке Novell NeWare, необходино загружать до загрука Windows. Это относится и к змузатору протокола NETBIOS. Если вы запустиет эти программы из вируальной машины М5-DOS, работающей в среде Windows, рано или подпю произойдет вавърийное завершение Windows.

Если ваша программа работает в среде MS-DOS с протоколами IPX, SPX или NETBIOS, она без всяких изменений будет работать и на виртуальной машине Windows. Вам только надо проследить, чтобы все резидентные программы и

эмулятор NETBIOS загружались до запуска Windows.

Если же вы желает создать полношенное приложение для Windows, работаощее с сеттевым протоколами, амы следует иметь в виду, что для всех этик протоколов необходимо ухазывать адреса управляющих болков и буферов, расположенные в первом метабайте соновной оперативной памяти. Кроме того, из приложений Windows, работающих в защищенном режиме, вы не можете непосредственно вызывать драйвер IPX/SPX или перерывание NETBIOS, так как эти интерфейсы рассчитами на вызов и редельного режима.

Вы можете выйти из такого загруднительного положения, если воспользуетесь нитерфейсом с защищенным режимом DPMI (DOS Protected Mode Interface), описанным нами в томе "Библнотеки системного программиста", по-

священном использованию защищенного режима.

В рамках интерфейса DPMI есть функции, позволяющие из программы, работающей в зацишенном режиме, вызывать прерывания или функции, предмащаченные для работы в реальном режиме. Кром етото, в API Windows есть функции, с помощью которых вы можете заказать для программы зацищенного режима буферы, расположенные в предмом метабайте соновной ператинной памяти.

Работа в среде Microsoft Windows for Workgroups версии 3.1

Замечания, сделанные выше, относятся и к Microsoft Windows for Workgroups версин 3.1. Однако эта операционная система может и не поддерживать протоколы IPX/SPX. С помощью приложения Control Panel вы можете подключить или отключить поддержку сети Novell NetWare и протоколов IPX/SPX.

Если поддержка Novell NetWare не используется, вам доступен протокол NETBIOS, который является "родным" протоколом для Windows for Workgroups.

Мы проверили работу NETBIOS через интерфейс прерывания INT 2Ah при работе в виргуальной машние MS-DOS. Сразу после загружи сетевых драйверов Windows for Workgroups интерфейс NETBIOS недоступие. Однако в среде виргуальной машины MS-DOS этот интерфейс повяляется.

Приведем два фрагмента системы "слиент-сервер", проверенной нами при работе в Windows for Workgroups: Вы сможете найти полные исходные тексты на дискетс, которыя продается вместе с книгой (эти исходные тексты почти полностыю повтровног тексты системы "клиент-сервер", работающей с дагаграммами).

Первый фрагмент проверяет присутствие интерфейса NETBIOS:

// Проверяем наличие интерфейса NETBIOS

```
regs.h.ah = 0;
int86(0x2a, &regs, &regs);
errno = 0;
if(regs.h.ah == 0) {
errno=0xff;
```

Второй фрагмент предназначен для вызова NETBIOS через прерывание INT 2Ah:

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	
Глава 1	۱
Глава I ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	
1.1. датаграммы	
1.2. Сеансы связи	
1.3. Сетевои адрес	
Глава 2	
ПРОТОКОЛ ІРХ	
2.1. Формат пакета IPX	
2.2. Работа с драйвером IPX/SPX	
вера IPX (15).	
2.3. Основные функции АРІ драйвера ІРХ	
Функции для работы с сокстами (22). Функции пля работы с	
сетевыми адресами (23). Прием и передача пакетов (25).	
2.4. Простая система "клиент-сервер"	
2.5. Пример с использованием ESR	
Другие функции IPX и AES	
2.7. Определение топологии сети	
Диагностический сервис IPX (46). Пример программы (48).	
2.8. Настройка параметров IPX	
1 7484 3	
ПРОТОКОЛ SPX	
3.1. Формат пакета SPX	
3.2. Блок ЕСВ	
3.3. Функции SPX	
гинциализация SPA (05), Образование канала связи (65) Присм	
и передача пакетов (68). Разрыв канала связи (70). Проверка состояния канала (71).	
3.4. Простая система "клиеит-сервер" на базе SPX	
3.5. Настройка параметров SPX	
лава 4	
ПРОТОКОЛ NETBIOS	
4.1. Адресация станций и программ	

4.2. Работа с протоколом NETBIOS	88
Проверка присутствия NETBIOS (88). Вызов команд протокола NETBIOS (90). Формат блока NCB (91). POST-программа (92).	
	02
4.3. Команды NETBÍOS	
с каналами (104). Прием и передача данных через каналы (112).	
Другие команды (120).	
4.4. Коды ошибок	122
4.5. Система "клиент-сервер" на базе датаграмм	124
4.6. Система "клиент-сервер" на базе каналов	
Приложение 1	
ФУНКЦИИ ІРХ	142
Функции для работы с сокетами	142
Функции для работы с сетевыми адресами	142
Прием и передача пакетов	
Другие функции IPX и AES	
Приложение 2	
ФУНКЦИИ SPX	145
Инициализация SPX	145
Образование канала связи	
Прием и передача пакетов	
Разрыв канала связи	
Проверка состояния канала	
Приложение 3	
ФУНКЦИИ NETBIOS	14
Работа с именами	147
Прием и передача датаграмм	148
Работа с каналами	
Прием и передача данных через каналы	
Другие команды	
Приложение 4	
PAGOTA C IPX, SPX II NETBIOS B CPEJE MS WINDOWS	15
Работа в среде Microsoft Windows версии 3.1	15
Работа в среде Microsoft Windows for Workgroups версии 3.1	
Th'	






ВИМКОМ

Комплексные услуги по установке компьютерных сетей:

- поставка необходимого оборудования;
- программные продукты фирмы "Novell";
- установка компьютерной сети "под ключ";
- гарантийное обслуживание;
- техническая поддержка.



Вам не нужно быть специалистом в области компьютеров, вместе мы найдем оптимальное соотношение стоимости и производительности оборудования.

Наша цель сделать каждый проект, в котором мы участвуем, успешным.

> Россия, 111524, г. Москва Электродная 10, ВИМКОМ Телефон: 176-0928, 176-1249, 176-0560, факс: 176-7998. e—mail: net@infa.msk.su



Мы ждем Вас!

